

ScanSnap Organizer

유저 가이드

시작하기 전에

ScanSnap Organizer 는 컬러 이미지 스캐너 ScanSnap 으로 스캔된 이미지 파일을 표시하고 구성하는데 사용되는 애플리케이션입니다.

본 매뉴얼은 ScanSnap Organizer 의 개요 및 기본 기능을 제공합니다.
ScanSnap Organizer 를 사용하기 전 올바른 사용을 위해서 본 가이드를 반드시 읽어 주십시오.

본 매뉴얼을 표시 또는 인쇄하려면 Adobe® Acrobat® (7.0 이상) 또는 Adobe® Reader® (7.0 이상) 이 필요합니다.

상표

Microsoft, Windows, Windows Vista 및 SharePoint 는 Microsoft Corporation 의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

Adobe, Adobe 로고, Acrobat, Reader 는 Adobe Systems Incorporated 의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상호입니다.

Intel 및 Intel Core 는 Intel Corporation 의 미국 및 그 외 국가에서 등록 상표 및 상표입니다.

Google 및 Google 문서도구는 Google Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다.

Salesforce, Salesforce 로고 및 Salesforce CRM 은 미국 및 그외의 국가에서 salesforce.com, inc.의 등록 상표 또는 상표입니다.

ScanSnap, ScanSnap 로고, ScanSnap Manager 및 ScanSnap Organizer 는 일본에서 PFU LIMITED 의 등록 상표 또는 상표입니다.

기타 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

제조업체

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan
전화 : (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2012

고안전 응용 부문에서의 사용

본 제품은 일반 사무용, 개인용, 가정용, 통상 산업용 등 일반적인 용도로 설계, 제조된 것입니다.

고도의 안전성이 요구되는 원자력 시설에 있어서 핵반응 제어, 항공기 자동 비행 제어, 항공 교통 제어, 대량 운송 시스템의 운행 제어, 생명 유지를 위한 의료용 기기, 무기 시스템에 있어서 미사일 발사 제어 등 잠정적으로 해당 안전성이 확보되지 않은 경우와, 직접적으로 생명과 신체에 중대한 위험이 동반될 수 있는 응용 부문 (이하 "고안전 응용 부문") 에서 사용 되도록 설계 및 제조된 것이 아닙니다.

사용자는 본 제품을 그와 같은 고안전 응용 부문에서 안전을 유지하기 위한 조치를 취하며 사용해야 합니다. PFU LIMITED 는 사용자가 본 제품을 고안전 응용 부문에서 사용하여 발생하는 손해와, 사용자 또는 제삼자에 의한 손해의 배상 청구나 보상에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

매뉴얼

ScanSnap Organizer 의 사용 시 필요에 따라 다음 매뉴얼을 읽어 주십시오.

매뉴얼	설명	참고 방법
ScanSnap 사용 설명서	ScanSnap 의 기본적인 조작에 대한 정보, 소프트웨어 설치, 스캔 방법, 다양한 설정 및 ScanSnap 의 취급 방법에 대해서는 이 매뉴얼을 읽어 주십시오.	[시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [ScanSnap Manager] → [사용 설명서] 를 선택합니다.
ScanSnap Organizer 유저 가이드 (본 매뉴얼)	일반, 제품 특징 및 작업 환경에 대한 보다 많은 정보가 필요할 때 본 매뉴얼을 읽어 주십시오.	[시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [ScanSnap Organizer] → [매뉴얼] 을 선택합니다.
ScanSnap Online Update 도움말	조작과 관련한 의문점 및 문제가 발생할 경우 본 도움말을 읽어 주십시오. 본 매뉴얼은 각 조작, 창 및 메시지에 대한 설명을 제공합니다.	다음 방법 중 하나를 사용하여 ScanSnap Online Update 도움말을 시작해 주십시오. <ul style="list-style-type: none"> ● [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [ScanSnap Online Update] → [도움말] 을 선택합니다. ● 본 창이 표시되는 동안 키보드의 [F1] 키를 눌러 주십시오. ● 어떤 창에서든지 [도움말] 버튼을 클릭해 주십시오.
ScanSnap Organizer 도움말	의문점 또는 작업 관련 문제 (예. 항목 설정 시) 가 발생했을 경우 본 도움말 파일을 읽어 주십시오. 작업, 화면 및 메시지 관련 설명을 제공합니다.	도움말 시작 방법에 대한 자세한 내용은 " ScanSnap Organizer 도움말 " (14 페이지) 을 참조해 주십시오.

본 매뉴얼의 구성

본 매뉴얼은 다음과 같이 구성되었습니다.

1 장 ScanSnap Organizer 개요

이 장은 ScanSnap Organizer 기능의 개요를 제공하고 ScanSnap Organizer 의 시작 및 종료 방법에 대해 설명합니다.

2 장 ScanSnap Organizer 사용 방법

이 장은 ScanSnap Organizer 의 기본 사용 순서에 대해 설명합니다.

부록 A 설치 및 제거

이 장은 ScanSnap Organizer 의 설치 및 제거 방법에 대해 설명합니다.

ScanSnap Organizer 의 기본 기능을 배우려면 1 장에서 2 장까지 순서대로 읽어 주십시오. ScanSnap Organizer 와 관련한 작업, 화면, 기능 및 메시지에 대한 설명은 ScanSnap Organizer 도움말을 참조해 주십시오.

본 매뉴얼에서 사용되는 화살표

연속적으로 선택해야 하는 아이콘과 메뉴 옵션은 오른쪽 화살표 기호 (→) 를 사용하고 있습니다.

예 : [시작] 메뉴 → [컴퓨터] 를 선택합니다.

본 매뉴얼에 수록된 화면 예시

Microsoft 제품 스크린샷은 Microsoft Corporation 의 허가로 재인쇄됩니다.

본 매뉴얼에 기재된 예시 화면은 제품 발전을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 매뉴얼에 기재된 예시화면은 Windows 7 의 화면입니다.

운영 체제에 따라 실제 창과 조작이 다를 수 있습니다.

본 매뉴얼에서 예시 화면과 실제 화면이 다를 경우에는 실제 표시된 화면에 따라 조작해 주십시오.

본 매뉴얼에서 사용되는 약어

본 매뉴얼에는 다음 약어를 사용합니다.

사용되는 약어	이름
Windows 8	Windows® 8 운영 체제, 한국어 버전 Windows® 8 Pro 운영 체제, 한국어 버전 Windows® 8 Enterprise 운영 체제, 한국어 버전
Windows 7	Windows® 7 Starter 운영 체제, 한국어 버전 Windows® 7 Home Premium 운영 체제, 한국어 버전 Windows® 7 Professional 운영 체제, 한국어 버전 Windows® 7 Enterprise 운영 체제, 한국어 버전 Windows® 7 Ultimate 운영 체제, 한국어 버전
Windows Vista	Windows Vista® Home Basic 운영 체제, 한국어 버전 Windows Vista® Home Premium 운영 체제, 한국어 버전 Windows Vista® Business 운영 체제, 한국어 버전 Windows Vista® Enterprise 운영 체제, 한국어 버전 Windows Vista® Ultimate 운영 체제, 한국어 버전
Windows XP	Windows® XP Home Edition 운영 체제, 한국어 버전 Windows® XP Professional 운영 체제, 한국어 버전
Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista 또는 Windows XP
SharePoint Server 2010	Microsoft® SharePoint® Server 2010, 한국어 버전
SharePoint Server 2007	Microsoft® Office SharePoint® Server 2007, 한국어 버전
SharePoint Portal Server 2003	Microsoft® SharePoint® Portal Server 2003, 한국어 버전
SharePoint Foundation 2010	Microsoft® SharePoint® Foundation 2010, 한국어 버전
SharePoint Services 2. 0/3. 0	Microsoft® Windows® SharePoint® Services 2. 0/3. 0, 한국어 버전
SharePoint	SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2007, SharePoint Portal Server 2003, SharePoint Foundation 2010 및 SharePoint Services 2. 0/3. 0
. NET Framework	Microsoft® . NET Framework
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat®
Google 문서도구	Google 문서도구™
ScanSnap	컬러 이미지 스캐너 ScanSnap (*)

* : ScanSnap 네트워크 스캐너는 포함되지 않습니다.

목차

시작하기 전에	2
상표	2
제조업체	3
고안전 응용 부문에서의 사용	3
매뉴얼	4
본 매뉴얼의 구성	5
본 매뉴얼에서 사용되는 화살표	5
본 매뉴얼에 수록된 화면 예시	5
본 매뉴얼에서 사용되는 약어	6
1 장 ScanSnap Organizer 개요	9
1.1 개요	10
1.2 특징	11
1.3 시작 및 종료	12
ScanSnap Organizer.....	12
ScanSnap Organizer 도움말.....	14
2 장 ScanSnap Organizer 사용 방법	16
2.1 조작의 흐름	17
2.2 파일의 사용	19
관리	19
사용	21
기타	22

부록 A 설치 및 제거	23
A.1 시스템 요구 사항	24
A.2 설치	25
A.3 제거	25
색인	26

1 장 ScanSnap Organizer 개요

이 장은 ScanSnap Organizer 기능의 개요를 제공하고 ScanSnap Organizer의 시작 및 종료 방법에 대해 설명합니다.


1.1 개요	10
1.2 특징	11
1.3 시작 및 종료	12

1.1 개요

ScanSnap Organizer 는 ScanSnap 으로 스캔한 이미지 파일 (PDF 또는 JPEG 파일) 을 표시하고 정리할 때 사용하는 애플리케이션입니다.

본 애플리케이션을 사용하여 폴더와 파일을 열지 않고도 이미지 데이터 (PDF 또는 JPEG 파일) 를 표시하거나 폴더를 작성하거나 원하시는대로 파일을 배열할 수 있습니다.

PDF 파일의 페이지는 스캔 이미지 데이터를 확인하는 섬네일 표시에서 페이지를 넘겨 확인할 수 있습니다.



1.2 특징

ScanSnap Organizer 의 특징은 다음과 같습니다.

- 섬네일에서 페이지를 넘길 수 있습니다.
- ScanSnap 에서 스캔한 PDF 파일에서 문자열을 인식하고 (OCR 기능) 형광펜을 사용하여 마크된 문자열을 키워드로 설정하며 PDF 파일을 검색 가능한 PDF 파일로 변환합니다. 검색 가능한 PDF 파일은 지정된 문자열로 빠르게 검색할 수 있습니다. 또한 검색 가능한 PDF 파일로의 전환은 다른 작업을 방해하지 않도록 컴퓨터 (CPU) 가 사용되지 않을 때 실행됩니다.
- ScanSnap Organizer Viewer 에서 파일을 표시하거나 편집 (페이지 회전 , 삭제, 이동, 삽입, 기울어짐 보정, 자르기, 병합 및 파일에 키워드 추가) 할 수 있습니다.
- 파일을 전자 메일로 송신하거나 인쇄할 수 있습니다.
- PDF 파일 열기 암호는 보안 대책으로 설정할 수 있습니다.
- 형광펜으로 마크된 페이지 부분을 잘라내거나 다른 곳에 붙여넣을 수 있습니다.
- 여러 개의 파일을 어떤 애플리케이션으로도 동시에 연결할 수 있습니다.

1.3 시작 및 종료

이 단원에서는 ScanSnap Organizer 시작 및 종료 방법에 대해서 설명합니다.

ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer 의 시작 및 종료 순서는 다음에 설명되어 있습니다.

직접 시작

1. [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [ScanSnap Organizer] → [ScanSnap Organizer] 를 선택합니다.


⇒ ScanSnap Organizer 가 시작됩니다.

주의

ScanSnap Organizer 가 시작되면 검색 가능한 PDF 파일 변환 설정을 변경할 것인지 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. 본 메시지에서 현재 표시된 설정을 변경하려면 [변경] 버튼을 클릭합니다. 그렇지 않으면 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

힌트



또한 데스크톱의 [ScanSnap Organizer] 아이콘 () 을 더블 클릭하여 ScanSnap Organizer 를 시작할 수 있습니다.

ScanSnap Manager 에서 시작

퀵 메뉴에서 시작

1. 스캔을 실행합니다.
 - ⇒ 퀵 메뉴가 나타납니다.
2. [Scan to ScanSnap Organizer] 를 선택합니다.
 - ⇒ ScanSnap Organizer 가 시작됩니다.


ScanSnap 설정 대화상자에서 시작하기

1. ScanSnap Manager 설정 대화상자에서 [애플리케이션] 탭을 선택한 후 [애플리케이션] 드롭다운 목록에서 [ScanSnap Organizer] 를 선택합니다.
2. 스캔을 실행합니다.
 - ⇒ ScanSnap Organizer 가 시작됩니다.


ScanSnap Manager 시작 방법에 대한 자세한 내용은 사용하시는 스캐너 모델의 사용 설명서를 참조해 주십시오.

종료

ScanSnap Organizer 의 종료 순서는 다음에 설명되어 있습니다.

1. 메인 창의  를 클릭합니다.
 - ⇒ 애플리케이션 메뉴가 나타납니다.
2. 애플리케이션 메뉴에서 [종료] 버튼을 클릭합니다.
 - ⇒ ScanSnap Organizer 가 종료됩니다.

힌트

제목 표시줄에서 [종료] 버튼  을 클릭하여 ScanSnap Organizer 를 종료할 수도 있습니다.


ScanSnap Organizer 도움말

ScanSnap Organizer 도움말의 시작 순서는 다음에 설명되어 있습니다.


메인 창 또는 Viewer 창에서 열기

ScanSnap Organizer 를 사용하면서 ScanSnap Organizer 도움말을 열려면 키보드에서 [F1] 키를 누르거나 창의 우측 상단에 있는 도움말 버튼 (?) 을 눌러 주십시오.

메인 창




Viewer 창



대화상자의 [도움말] 버튼에서 열기

ScanSnap Organizer 도움말은 ScanSnap Organizer 가 사용되는 동안 표시되는 대화상자에서 [도움말] 버튼을 눌러도 시작할 수 있습니다 이 경우 표시되는 대화상자와 연관된 주제가 나타납니다. 주제는 키보드에서 [F1] 키를 눌러 표시할 수 있습니다.



[시작] 메뉴에서 시작

ScanSnap Organizer 를 사용하지 않는 동안 ScanSnap Organizer 도움말을 시작하려면 [시작] 메뉴 → [모든 프로그램] → [ScanSnap Organizer] → [도움말] 을 선택합니다.

2 장 ScanSnap Organizer 사용 방법

이 장은 ScanSnap Organizer 의 기본 사용 순서에 대해 설명합니다.

이 장에서 설명된 순서에 따라 ScanSnap Organizer 의 기본 기능을 배울 수 있습니다.

조작, 화면, 기능 및 메시지에 관한 자세한 내용은 ScanSnap Organizer 도움말을 참조해 주십시오.


2.1 조작의 흐름	17
2.2 파일의 사용	19

2. 1 조작의 흐름

ScanSnap Organizer 을 직접 시작하는 예가 다음에 설명되고 있습니다.

1. ScanSnap Organizer 를 시작합니다.

데스크톱의 [ScanSnap Organizer] 아이콘을 더블 클릭하여 ScanSnap Organizer 를 시작합니다.




2. ScanSnap 으로 문서를 스캔합니다.

스캔된 파일 목록이 ScanSnap Organizer 에 표시됩니다.


3. ScanSnap Organizer Viewer 를 시작합니다.

파일을 더블 클릭하여 파일을 표시 / 편집하는 Viewer 창을 시작합니다.



4. Viewer 창에서 스캔된 파일의 방향 및 불필요한 페이지를 확인합니다.

올바르게 회전하지 않은 파일을 회전합니다. 불필요한 페이지를 삭제합니다.
필요한 곳에 페이지를 삽입하는 것과 같이 필요에 따라 기타 편집을 해 주십시오.



5. ScanSnap Organizer Viewer 를 종료합니다.

ScanSnap Organizer Viewer 를 종료하려면 애플리케이션 버튼을 클릭한 다음 표시되는 메뉴에서 [종료] 버튼을 클릭합니다.


2.2 파일의 사용

ScanSnap Organizer 에서 파일르 사용하는 예가 다음에 설명되어 있습니다.
작업에 대한 자세한 내용은 ScanSnap Organizer 도움말을 참조해 주십시오.

관리

파일에 키워드 설정

파일을 열지 않고 즉시 인식할 수 있도록 PDF 파일의 내용을 표시하는 문자열 (키워드) 을 설정할 수 있습니다.




"Proposal"을 키워드로 설정할 경우
파일을 열지 않고 이 파일이 제안임
을 인식할 수 있습니다.

마크된 문자열을 키워드로 설정

키워드 설정 기능을 사용하여 PDF 파일에 키워드를 설정할 수 있습니다.

이러한 키워드를 PDF 파일 검색 시 사용할 수 있습니다.


마크된 흑백 문서가 ScanSnap 으로 스캔되면 마커된 문자열이 PDF 파일의 키워드로 설정됩니다.



다른 키워드 설정 방법에 대해서는 ScanSnap Organizer 도움말을 참조해 주십시오.

문자열을 포함한 페이지에서 문자열 인식

텍스트 인식 (OCR) 소프트웨어를 사용하여 ScanSnap 으로 스캔한 PDF 파일의 페이지에서 문자열을 포함한 다음 문자열을 사용하여 PDF 파일을 검색할 수 있습니다.



사용


다른 애플리케이션과 파일 연동

파일을 다양한 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다.

사용할 수 있는 애플리케이션은 메인 창의 왼쪽 하단에서 애플리케이션 목록 창에 표시됩니다.

설정 조건에 따라 자동으로 파일 배분

키워드 배분 기능을 사용하여 설정된 키워드에 따라 PDF 파일을 캐비닛 및 폴더에 자동으로 배분할 수 있습니다.



파일을 전자메일로 보내기

파일을 전자 메일로 송신할 수 있습니다.

파일 검색


ScanSnap Organizer 에서 관리되는 파일을 검색할 수 있습니다.

Adobe Acrobat 검색 및 Windows 데스크톱 검색의 두 가지 방법이 있습니다.

기타

문서에서 중요 항목 자르기

마커된 부분 자르기 기능을 사용하여 문서에서 중요한 항목을 자를 수 있습니다. 흑백 문서의 필요한 부분을 표시하고 ScanSnap 으로 스캔하여 마커된 부분만 포함하는 PDF 또는 JPEG 파일을 작성합니다.



부록 A 설치 및 제거

본 부록에서는 ScanSnap Organizer 의 시스템 요구 사항과 ScanSnap Organizer 설치 및 제거 방법에 대해 설명합니다.

A. 1 시스템 요구 사항	24
A. 2 설치	25
A. 3 제거	25

A. 1 시스템 요구 사항

ScanSnap Organizer 의 시스템 요구 사항은 다음과 같습니다.

요구 사항의 최신 정보에 대해서는 ScanSnap 지원 사이트를 방문해 주십시오.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/hn/>

운영 체제 (*1) (*2)	Windows 8 (*3) Windows 7 Windows Vista Windows XP
CPU (*4)	Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 이상 (권장 : Intel® Core™ i5 2.5 GHz 이상)
메모리 (*4)	32 비트 : 1 GB 이상 (권장 : 4 GB 이상) 64 비트 : 2 GB 이상 (권장 : 4 GB 이상)
디스플레이 해상도 (*5)	Windows 8: 1024 × 768 픽셀 이상 Windows 7/Windows Vista/Windows XP: 800 × 600 픽셀 이상
하드 디스크 공간	670 MB 이상의 디스크 여유 공간 필요

*1 : 최신 서비스 팩이 적용된 운영 체제에서 사용할 것을 권장합니다.

*2 : 지원하는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 사용하시는 ScanSnap 모델의 사용 설명서의 " 시스템 요구 사항 " 을 참조해 주십시오.

*3 : ScanSnap Organizer 는 바탕 화면 애플리케이션으로 작동합니다.

*4 : 위의 설명 보다 ScanSnap 시스템 요구 사항이 높을 경우 ScanSnap Organizer 를 ScanSnap 시스템 요구 사항 이상에서 사용할 것을 권장합니다.

*5 : 폰트 크기가 클 때 화면에 따라서 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. 그 경우 작은 폰트 크기를 사용해 주십시오.

주의

위의 시스템 요구 사항을 만족하지 않으면 ScanSnap Organizer 는 작동하지 않을 수 있습니다.

다음 애플리케이션은 검색 기능을 사용할 때 필요합니다.

- Adobe Acrobat 검색

Windows 7	Windows Vista	Windows XP
Adobe Acrobat 9.2 이상	Adobe Acrobat 8.1 이상	Adobe Acrobat 7.0 이상

- Windows 데스크톱 검색

Windows 7	Windows Vista	Windows XP
필요하지 않음 (*)		Windows 데스크톱 3.01 이상

* Windows 7 과 Windows Vista 는 Windows 데스크톱 검색에 해당하는 기능을 포함하므로 여분의 애플리케이션이 필요없습니다.

주의

Windows 데스크탑 검색의 경우 PDF 파일의 [키워드] 또는 [텍스트] 가 검색 대상이 되면 사전에 Adobe PDF IFilter V6.0 이상이 설치되어야 합니다.

32 비트 운영 체제의 경우 Adobe Acrobat 8.0 이상 또는 Adobe Reader 8.0 이상을 설치할 때 Adobe PDF IFilter 를 동시에 설치할 수 있습니다. Adobe Reader X의 경우 Adobe Reader X 10.1 이상을 설치해 주십시오.

64 비트 운영 체제의 경우 Adobe 다운로드 웹 사이트에서 Adobe PDF IFilter 9 for 64-bit platforms 를 다운로드하여 설치해 주십시오.

.NET Framework 3.0 은 Microsoft Office SharePoint Server 연동 기능 및 Scan to Google 문서도구, Scan to Salesforce Chatter 또는 Scan to Mobile 기능을 사용할 때 필요합니다.

각각의 운영 체제와 .NET Framework 는 다음과 같이 관련됩니다.

Windows 7	Windows Vista	Windows XP(*2)
.NET Framework 3.0 이 이미 설치되었습니다. (*1)		.NET Framework 3.0 이 설치되지 않았습니다. (*1)

*1 : .NET Framework 3.0 은 .NET Framework 3.5 (SP1 이상) 에 포함되어 있습니다. 운영 체제에서 최신 업데이트를 설치하고 .NET Framework 3.5 이상 (SP1 이상) 을 사용할 것을 권장합니다.

*2 : NET Framework 4 이상이 이미 설치되어 있더라도 .NET Framework 4 이상에 포함되어 있지 않으므로, NET Framework 3.0 을 반드시 설치해야 합니다.

A. 2 설치

ScanSnap 과 함께 제공되는 Setup DVD-ROM 에서 ScanSnap Organizer 를 설치합니다. [설치 유형] 의 [표준 설치] 을 선택합니다.

자세한 내용은 사용하시는 ScanSnap 의 사용 설명서에서 " 소프트웨어의 설치 " 를 참조해 주십시오.

A. 3 제거

[제어판] 의 [프로그램 및 기능] 에서 ScanSnap Organizer 를 제거합니다.

자세한 내용은 사용하시는 ScanSnap 의 사용 설명서에서 " 부록 : 소프트웨어의 제거 " 를 참조해 주십시오.

색인

사

설치	25
시스템 요구 사항	24
시작	12

자

제거	25
조작의 흐름	17
종료	13

타

특징	11
----------	----

ScanSnap Organizer 유저 가이드
P2WW-2625-01HNZ0
발행일 2012년 9월
발행처 PFU LIMITED

- 본 매뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
- PFU LIMITED는 본 제품의 사용에 의해 발생하는 우발적인 혹은 결과적인 피해 및 제삼자에 의한 어떤 요구에 대해서도 책임지지 않습니다 .
- 본 매뉴얼 내용의 전체 또는 일부 및 스캐너 애플리케이션을 복사하는 것은 저작권법에 따라 금지됩니다 .