

PaperStream Capture 3.2

用户指南

目录

简介	4
惯例	6
使用前	8
概述.....	8
特点.....	8
系统要求.....	11
安装	15
安装 PaperStream Capture	15
安装 PaperStream Capture Pro	15
基本扫描操作	18
以简易扫描模式进行扫描.....	18
操作流程	18
扫描文档并保存	18
命名和保存已检查和编辑的图像	20
以批扫描模式进行扫描.....	20
操作流程	20
配置扫描设置	22
扫描文档	25
输出扫描图像	26
有用功能	27
查看对文档个人设置进行的改善.....	27
选择符合您需求的扫描方式.....	28
使用扫描仪按钮开始扫描.....	29
标记需要检查的图像.....	32
通过链接背书器打印.....	35
使用命名规则指定文件名.....	38
通过索引信息文件查看输出文件信息.....	44
通过设置元数据使用扫描信息.....	46
使用条形码识别结果指定文件名.....	48
使用插入码分割文件堆栈.....	52

使用条形码分割文档堆栈.....	56
导出和导入操作环境	63
导出操作环境.....	63
导入操作环境.....	65
查看操作环境的导入结果.....	67
PaperStream Capture Pro 的功能	68
PaperStream Capture Pro 功能变更列表.....	68
高级元数据设置.....	69
多工作站操作的特点.....	70
评估 PaperStream Capture Pro.....	72
激活 PaperStream Capture Pro	74
在在线环境中激活许可证.....	74
在离线环境中激活许可证.....	75
在在线环境中停用许可证.....	78
在离线环境中停用许可证.....	80
配置多工作站操作的设置	83
在多工作站操作中设置存储服务器.....	83
在多工作站操作中设置工作站.....	84
故障排除	85
查看版本信息.....	85
对在发布（输出）过程中显示的警告采取正确措施.....	85
信息查询	88
术语	89

简介

感谢您使用 PaperStream Capture 或 PaperStream Capture Pro。

● 关于本产品

PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 是用于使用图像扫描仪系列产品扫描文档的应用程序。

本手册将介绍如何使用 PaperStream Capture 或 PaperStream Capture Pro，通过图像扫描仪系列进行扫描。

在有关 PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 通用功能的说明中，两者均使用产品名 PaperStream Capture 表示。

若要查看 PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 的功能区别，请参阅 [PaperStream Capture Pro 的功能 \(第68 页\)](#)。

此外，有关 PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 功能的详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助和 PaperStream Capture Pro 帮助。

● 商标

ISIS 为 Open Text 的商标。

Intel、Pentium 和 Intel Core 是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家（地区）的商标。

QR Code 为 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家地区的注册商标。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 和 FineReader 为 ABBYY Software, Ltd.（注册于部分司法管辖区）的商标。

ScanSnap 和 PaperStream 为 PFU Limited 在日本的注册商标或商标。

其他公司名称和产品名称均为各自公司的注册商标或商标。

● 制造商

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-5 Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8567
Japan.

● 高安全应用程序中使用

本产品是在办公用、个人用、家用、一般工业用和常规应用的假定基础上设计和制造的。其并非设计和制造用于当要求高安全性时，会有直接生命和健康危险的用途（以下简称“高安全应用”），例如在核电设施控制核反应、飞机自动飞行控制、空中交通控制、公共运输系统中的操作控制、维持生命的医疗设备、武器系统中的导弹发射控制，以及暂时无法确保安全问题的情况。用户使用本产品时，应采取措施，保证在此类高安全应用中的安全性。PFU Limited 对用户在高安全应用中使用本产品而产生的损坏，以及用户或第三方的任何索赔或损害赔偿概不负责。

● 发行日期/颁发者

发行日期：2022 年 10 月

发行机构：PFU Limited

P2WW-4050-09ZH0

©PFU Limited 2018-2022

- **通知**

- 本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。
- PFU Limited 对使用本产品而导致的附带或间接损害以及第三方的任何索赔均概不负责。
- 根据版权法，禁止复制本手册的全部或部分內容，以及扫描仪应用程序。

惯例

- 本手册中使用的略语

本手册中使用以下略语：

使用的略语	名称
Windows Server 2008 R2	Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 位)
Windows 7	Windows® 7 专业版 (32 位/64 位) Windows® 7 企业版 (32 位/64 位)
Windows Server 2012	Windows Server™ 2012 Standard (64 位)
Windows Server 2012 R2	Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 位)
Windows 8.1	Windows® 8.1 (32 位/64 位) Windows® 8.1 专业版 (32 位/64 位) Windows® 8.1 企业版 (32 位/64 位)
Windows 10	Windows® 10 家庭版 (32 位/64 位) Windows® 10 专业版 (32 位/64 位) Windows® 10 企业版 (32 位/64 位) Windows® 10 教育版 (32 位/64 位)
Windows Server 2016	Windows Server™ 2016 Standard (64 位)
Windows Server 2019	Windows Server™ 2019 Standard (64 位)
Windows Server 2022	Windows Server™ 2022 Standard (64 位)
Windows 11	Windows® 11 家庭版 (64 位) Windows® 11 专业版 (64 位) Windows® 11 企业版 (64 位) Windows® 11 教育版 (64 位)
Windows	Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 或 Windows 11
Word	Microsoft® Office Word 2007 Microsoft® Word 2010 Microsoft® Word 2013

使用的略语	名称
	Microsoft® Word 2016
Excel	Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Excel® 2010 Microsoft® Excel® 2013 Microsoft® Excel® 2016
PowerPoint	Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Microsoft® PowerPoint® 2010 Microsoft® PowerPoint® 2013 Microsoft® PowerPoint® 2016
SharePoint	Microsoft® SharePoint® Server 2013 Microsoft® SharePoint® Server 2016 Microsoft® SharePoint® Server 2019
SharePoint Online	Microsoft® SharePoint® Online
.NET Framework	Microsoft® .NET Framework
Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer® Windows® Internet Explorer®

- **本手册中的箭头符号**

右箭头符号 (→) 用于分隔应依次选择的图标或菜单选项。

示例：选择[开始]菜单→[控制面板]。

- **本手册中的画面示例**

Microsoft 产品的截图经 Microsoft Corporation 的许可予以转载。

本手册中的画面示例若因产品开发而更改，恕不另行通知。

本手册中，PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 通用功能所用的截图系 PaperStream Capture 的画面。



本手册中使用的截图为 Windows 10 中的画面。

实际画面和操作方法可能因操作系统而有所不同。

如果实际画面不同于本手册中的画面示例，请按实际显示的画面进行操作。

- **如何参阅 PaperStream Capture 帮助**

此帮助在 PaperStream Capture 中可用，当您使用应用程序时可查看相关信息。

要显示帮助，请单击 PaperStream Capture 窗口右上方的  或每个项目的设置窗口中的  。

使用前

本节介绍了概览、功能和系统要求。

概述

PaperStream Capture 是图像扫描仪系列附带的应用程序。

PaperStream Capture 具有类似于移动设备应用程序所用的用户界面，操作简单方便。允许缺乏扫描经验的用户得心应手地使用扫描仪，可以无需任何事先培训，便可开始扫描操作。

PaperStream Capture Pro 是免费的应用程序，增强了 PaperStream Capture 的功能。若要使用 PaperStream Capture Pro，请购买并激活有许可证的产品。增强的功能使您能够配置元数据的高级设置。此外，PaperStream Capture Pro 支持多工作站操作，使您能够将执行扫描、质量检查（下文称为“QC”）和索引处理等任务分配至多台计算机，这样便可根据个人需求进行使用。

本产品基于“One Click Capture”（单击捕获）的理念，从而大大减少了点击屏幕的次数。因此可以有效地防止操作错误，同时简化了重复操作程序。

特点

PaperStream Capture 具有以下特点：

- **符合您需求的扫描方式**


PaperStream Capture 使您能够根据需要以批扫描模式或简易扫描模式扫描文档。

批扫描模式是一种推荐用于常规作业的扫描方式，例如包括常规扫描的作业或在多工作站操作中共享的作业。

如果事先配置文档个人设置，只需按一个按钮，即可扫描文档。

您可以配置设置，例如扫描设置、元数据定义，并将设置输出到文档个人设置中。


在批扫描模式中，下方显示的窗口用于执行操作。



简易扫描模式是一种推荐用于非常规作业的扫描方式，例如包括非常规扫描的，会为每个文档更改扫描设置的作业。

每次执行扫描时如需要可更改设置，如保存目的地、文件名及文件格式。

在简易扫描模式中，下方显示的窗口用于执行操作。



您可使用[切换模式]按钮更改扫描方式。

● 编辑/保存功能的特点

- 您可以标记扫描图像的缩略图，轻松地将扫描图像分类。
- 您可以编辑扫描图像，以指定名称保存，或以指定的文件格式保存。
- 扫描图像能以 BMP、JPEG、TIFF、Multipage TIFF、PDF、PDF/A、可搜索 PDF、PNG 或 Rich Text 等文件格式输出。如果安装了 ABBYY FineReader for ScanSnap，扫描图像还能以 Word、Excel 或 PowerPoint 等文件格式输出。

● 有用功能

- 从扫描后必须执行的编辑任务中，将检测可通过配置文档个人设置的设置自动执行的任务，并通知用户文档个人设置的设置中需要改善的地方。
您可以根据[通知]窗口中显示的改善点更改文档个人设置的设置，以提高扫描后编辑任务的效率。
- 链接至 FTP 服务器、SharePoint 或 SharePoint Online 时，扫描图像可自动保存在指定服务器中。
- 通过分割功能，扫描图像以指定条件分割成数页，并另存为独立文件。
- 可对扫描图像执行条形码识别，或通过 Zone OCR 执行字符识别。
两种情况下，均可将识别结果输出至索引信息文件，或用作文件名或文件夹名。
- 指定应用程序可在输出图像文件或索引信息文件作为参数的情况下启动。
- 输出的图像可打印至指定的背书器，且可通过与电子邮件应用程序链接而附加到电子邮件。

- 通过[导出程序]工具和[导入程序]工具，当前所用计算机中的 PaperStream Capture 操作环境可以导出，然后导入至其他计算机中的 PaperStream Capture。
当想要为多台计算机建立相同的操作环境时，无需为每台计算机配置详细设置，因为只需将导出的操作环境导入至各计算机，即可建立环境。

系统要求

PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 的系统要求如下：

● PaperStream Capture

操作系统(*1)	Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 位) (Service Pack 1 或更高版本) Windows® 7 专业版 (32 位/64 位) (Service Pack 1 或更高版本) Windows® 7 企业版 (32 位/64 位) (Service Pack 1 或更高版本) Windows Server™ 2012 Standard (64 位) (*2) Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 位) (*2) Windows® 8.1 (32 位/64 位) (*2) Windows® 8.1 专业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 8.1 企业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 家庭版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 专业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 企业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 教育版 (32 位/64 位) (*2) Windows Server™ 2016 Standard (64 位) (*2) Windows Server™ 2019 Standard (64 位) (*2) Windows Server™ 2022 Standard (64 位) (*2) Windows® 11 家庭版 (64 位) (*2) Windows® 11 专业版 (64 位) (*2) Windows® 11 企业版 (64 位) (*2) Windows® 11 教育版 (64 位) (*2)
兼容的驱动程序	PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (ISIS)
软件	.NET Framework 4.6.2 或更高版本
CPU	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz 或更高 (建议: Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高, 不包括移动设备处理器)
内存	1 GB 或更高 (建议: 4 GB 或更高)
硬盘驱动器	5400 rpm 或更高 (建议: 7200 rpm 或更高)
显示器分辨率 (*3)	1024×768 像素或更高、65,536 色或更多

磁盘空间	10 GB 或更高(*4)
语言(*5)	日语/英语/法语/德语/意大利语/西班牙语/中文(简体)/中文(繁体)/俄语/韩语/葡萄牙语(巴西)/阿拉伯语/土耳其语 对于以下语言, 仅支持使用 OCR 区域的文本识别和可搜索的 PDF: 希腊语/越南语/波兰语/捷克语/荷兰语/瑞典语/罗马尼亚语/希伯来语/乌克兰语/泰语/印度尼西亚语

*1:对于 64 位操作系统, 此软件支持在 64 位操作系统上运行的 32 位应用程序。

*2:作为桌面应用程序操作。

*3:当字体较大时, 可能无法正确显示某些画面。在此情况下, 请使用较小的字体。

*4:扫描文档时, 需提供要保存的文件大小的磁盘空间。

*5:在批扫描模式中, 如选择[兼容 ScanSnap Manager for fi]作为[驱动程序个人设置](位于[文档源和显示选项]中, 该选项则位于[源]选项卡中)的设置, 将无法指定以下语言的文本识别。

- 希腊语
- 越南语
- 波兰语
- 捷克语
- 荷兰语
- 瑞典语
- 罗马尼亚语
- 希伯来语
- 乌克兰语
- 泰语
- 印度尼西亚语

● PaperStream Capture Pro

操作系统(*1)	Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 位) (Service Pack 1 或更高版本) Windows® 7 专业版 (32 位/64 位) (Service Pack 1 或更高版本) Windows® 7 企业版 (32 位/64 位) (Service Pack 1 或更高版本) Windows Server™ 2012 Standard (64 位) (*2) Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 位) (*2) Windows® 8.1 (32 位/64 位) (*2) Windows® 8.1 专业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 8.1 企业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 家庭版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 专业版 (32 位/64 位) (*2) Windows® 10 企业版 (32 位/64 位) (*2)
----------	--

	Windows® 10 教育版 (32 位/64 位) (*2) Windows Server™ 2016 Standard (64 位) (*2) Windows Server™ 2019 Standard (64 位) (*2) Windows Server™ 2022 Standard (64 位) (*2) Windows® 11 家庭版 (64 位) (*2) Windows® 11 专业版 (64 位) (*2) Windows® 11 企业版 (64 位) (*2) Windows® 11 教育版 (64 位) (*2)
兼容的驱动程序	PaperStream IP (TWAIN)
软件	.NET Framework 4.6.2 或更高版本 Microsoft® Internet Information Service 7.5 或更高版本
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.33 GHz 或更高 (建议: Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高, 不包括移动设备处理器)
内存	2 GB 或更高 (建议: 4 GB 或更高)
硬盘驱动器	5400 rpm 或更高 (建议: 7200 rpm 或更高)
显示器分辨率 (*3)	1024×768 像素或更高、65,536 色或更多
磁盘空间	10 GB 或更高 (*4)
语言 (*5)	日语/英语/法语/德语/意大利语/西班牙语/中文 (简体)/中文 (繁体)/俄语/韩语/葡萄牙语 (巴西)/阿拉伯语/土耳其语 对于以下语言, 仅支持使用 OCR 区域的文本识别和可搜索的 PDF: 希腊语/越南语/波兰语/捷克语/荷兰语/瑞典语/罗马尼亚语/希伯来语/乌克兰语/泰语/印度尼西亚语
可连接计算机的最大数量 (建议)	建议连接的用于多工作站操作的客户端计算机的最大数量为 7。(例如: 三台用于扫描、两台用于执行 QC (质量检查) 以及两台用于索引)。

*1:对于 64 位操作系统, 此软件支持在 64 位操作系统上运行的 32 位应用程序。

*2:作为桌面应用程序操作。

*3:当字体较大时, 可能无法正确显示某些画面。在此情况下, 请使用较小的字体。

*4:扫描文档时, 需提供要保存的文件大小的磁盘空间。

*5:在批扫描模式中, 如选择[兼容 ScanSnap Manager for fi]作为[驱动程序个人设置] (位于[文档源和显示选项]中, 该选项则位于[源]选项卡中) 的设定, 将无法指定以下语言的文本识别。

- 希腊语
- 越南语
- 波兰语

- 捷克语
- 荷兰语
- 瑞典语
- 罗马尼亚语
- 希伯来语
- 乌克兰语
- 泰语
- 印度尼西亚语

安装

本节介绍了 PaperStream Capture 和 PaperStream Capture Pro 的安装方法。

安装 PaperStream Capture

可按以下步骤安装 PaperStream Capture：

1 通过扫描仪附带的 Setup DVD-ROM 安装 PaperStream Capture。

有关详情，请参阅扫描仪的《入门指南》、《Quick Installation Sheet》或《操作指南》。

安装 PaperStream Capture Pro

可按以下步骤安装 PaperStream Capture Pro：

提示

- 或者，您可以通过从 PaperStream Capture 激活 PaperStream Capture Pro 的许可证来使用 PaperStream Capture Pro。
详情请参阅[激活 PaperStream Capture Pro](#)（第74 页）。

1 从网站下载安装程序。

可以从以下网站下载 PaperStream Capture Pro 的安装程序：

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/pscp/en/index.html>


2 双击下载的安装程序。

文件解压且安装程序启动。

显示选择所需语言的窗口。

需要管理员权限才可安装。如果显示[用户账户控制]窗口，请输入管理员密码。

3 从下拉列表中选择要使用的语言。



显示含有许可证协议的窗口。

如果还未安装 .NET Framework 4.6.2 或更高版本，则将在 PaperStream Capture Pro 之前安装 .NET Framework 4.6.2。

安装后，恢复安装 PaperStream Capture Pro 并显示含有许可证协议的窗口。

4 阅读[最终用户许可协议]中的条款，如果接受条款，选择[我接受许可协议中的条款]复选框。

5 选择 PaperStream Capture Pro 的运行方式。

可以选择以下项目：

- 单工作站操作。未使用存储服务器。
- 多工作站操作。此为存储服务器。
- 多工作站操作。此为工作站。

提示

- 可以在[管理工具]的[工作站]选项卡中更改处理设置和存储服务器选项。当您需要配置多工作站操作的设置时，退出 PaperStream Capture Pro 并按以下步骤启动[管理工具]：
 - Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [管理工具]。
 - Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[管理工具]。
 - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[管理工具]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
 - Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [管理工具]。
 - Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [管理工具]。

6 按需清除以下复选框。

默认勾选这些复选框。

- 在桌面创建快捷方式
- 显示个人设置示例
- 启动时显示前言

7 检查[文件夹名]中的安装文件夹。

若要更改安装文件夹，单击[更改]按钮并更改安装文件夹。

8 单击[安装]按钮。

9 当显示"PaperStream Capture Pro 安装向导已完成"消息时，单击[完成]按钮。

存储服务器所需的组件启用并注册存储服务。

PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序也完成安装。

显示窗口，指示因已安装存储服务器和 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序，计算机变为可用。

10 单击[确定]按钮。

PaperStream Capture Pro 安装完成。

基本扫描操作

本节介绍了简易扫描模式和批扫描模式下的扫描方法。

以简易扫描模式进行扫描

本节介绍了简易扫描模式的操作流程，以及从执行扫描到命名并保存扫描图像的步骤。


操作流程

本节介绍了简易扫描模式的操作流程。

1 启动 PaperStream Capture。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

2 设置操作首选项，如显示和扫描仪驱动程序设置等。

从菜单中的 ，选择[管理工具]并配置设置。

有关详情，请参阅 [PaperStream Capture 帮助](#)或 [PaperStream Capture Pro 帮助](#)。

3 扫描文档并保存。

[扫描文档并保存 \(第18 页\)](#)

4 按需检查或编辑已扫描图像。

有关如何检查并编辑图像的详情，请参阅 [PaperStream Capture 帮助](#)或 [PaperStream Capture Pro 帮助](#)。

5 命名和保存已检查和编辑的图像。

[命名和保存已检查和编辑的图像 \(第20 页\)](#)


扫描文档并保存

在简易扫描模式中扫描文档。

自动保存扫描的图像。

本节中的步骤是在以下条件下进行介绍的，当在工具栏上选择了[扫描前进行配置]，及在[扫描设置]窗口中的[输出文件]下勾选了[扫描期间输出文件]复选框时。

1 单击[切换模式]按钮切换为简易扫描模式窗口。



2 将文档装入扫描仪。

详情请参阅扫描仪的《操作指南》。

3 单击工具栏上的[扫描]。

显示[扫描]窗口。

当在[扫描设置]窗口中已经指定了[输出文件]、[扫描]及[选项]的设置时，将显示应用了设置的[扫描]窗口。

提示

- 当没有在工具栏上选择[扫描前进行配置]时，如果单击[扫描]，则会以在[扫描设置]窗口里配置的扫描设置马上开始扫描。

4 指定需要的[输出文件]、[扫描]及[选项]的设置。

5 单击[扫描]按钮。

扫描开始并将保存扫描图像。

提示

- 在使用扫描仪进行扫描期间，在工具栏上将[扫描]更改为[取消批处理]。

停止扫描的方法如下：

- 按下键盘上的[Esc]键
- 单击工具栏上的[取消批处理]

命名和保存已检查和编辑的图像

在简易扫描模式中命名和保存（输出）已检查并编辑的图像。

- 1 单击工具栏上的[保存]。
即显示[另存为]窗口。
- 2 如需要可更改[输出文件]的设置。
- 3 单击[确定]按钮。
保存（输出）扫描的图像。

提示

- 当在[扫描设置]窗口或[扫描]窗口中勾选了[扫描期间输出文件]复选框时，完成扫描的同时即输出文件。


以批扫描模式进行扫描

本节介绍了批扫描模式的操作流程，以及从执行扫描到输出扫描图像的步骤。

操作流程

本节介绍了批扫描模式的操作流程。

- 1 启动 PaperStream Capture。
 - Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
 - Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
 - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
 - Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
 - Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- 2 设置操作首选项，如显示和扫描仪驱动程序设置等。

从菜单中的 ，选择[管理工具]并配置设置。

有关详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助或 PaperStream Capture Pro 帮助。

3 为扫描注册设置并保存为文档个人设置。

[配置扫描设置\(第22页\)](#)

4 扫描文档。

[扫描文档\(第25页\)](#)

5 检查并编辑已扫描图像。

可根据需要编辑元数据或暂停检查处理以临时保存扫描图像。

如果在使用 PaperStream Capture Pro 扫描的文档图像中设置了元数据，将显示[扫描&索引]窗口或[索引]窗口，可以编辑元数据、暂停检查处理和临时保存扫描图像。

6 保存扫描的图像。

[输出扫描图像\(第26页\)](#)

提示

- 也可通过在命令提示行中指定全路径"PFU.PaperStream.Capture.exe"来启动 PaperStream Capture。默认的 PaperStream Capture 安装文件路径如下所示：

C:\Program Files\fiScanner\PaperStream Capture\PFU.PaperStream.Capture.exe

(对于 64 位操作系统, C:\Program Files (x86)\fiScanner\PaperStream Capture\PFU.PaperStream.Capture.exe)

可以指定的命令行参数如下所示：


命令行参数	说明
/DocType: 文档个人设置	指定的文档个人设置用于扫描。 如果多次指定命令行参数，则只有第一个有效。
/BatchFolder: 批文件夹名	以/DocType: 命令行参数使用。 不显示窗口并在目的地下为输出或连接文件创建批任务文件夹，其在/DocType: 命令行参数的文档个人设置中指定，用以指定批文件夹名，然后输出文件至文件夹。 最多可为批文件夹名输入 32 个字符。 如果多次指定命令行参数，则只有最后一个有效。 请注意，若以/DocType: 命令行参数指定的文档个人设置中没有设置批文件夹的使用，则会忽视此命令行参数。
/Exit	当以/DocType: 命令行参数使用此项时，完成扫描后将结束此应用程序。
/NOERR	即使当在扫描期间发生错误时，也会取消显示错误消息（以字母"E"结束的消息代码）或警告消息（以"W"结束的消息代码）。使用此项可避免输入需要用户在扫描期间进行操作及继续的状况。
/NOWARNING	此会取消显示警告消息（以"W"结束的消息代码）。

然而，对于在 PaperStream Capture Pro 的[工作站]选项卡中，将处理指定为"扫描 & 索引"或"扫描"以外选项的电脑，即使已指定除"/NOERR"或"/NOWARNING"以外的参数，这些参数也将被忽略。


配置扫描设置

使用 PaperStream Capture，将扫描和输出设置注册为文档个人设置，并使用该文档个人设置扫描文档。以批扫描模式创建新的文档个人设置的步骤如下：

- 1 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。



2 单击窗口中的 。





显示配置新的个人设置的窗口。

提示

- 您也可以使用示例文档个人设置创建新的文档个人设置。

将鼠标指针放在示例文档个人设置图标上方并单击显示的。



- 3 在[名称]选项卡中，配置文档个人设置的名称和图标。
- 4 在[源]选项卡中，配置扫描仪和扫描设置。
- 5 在[目的地]选项卡中，指定输出文件格式、基于命名规则的文件名，以及输出文件的目标位置。
当选择[兼容 ScanSnap Manager for fi]作为在步骤 4 中使用的扫描仪驱动程序个人设置时，请在完成[目的地文件夹]选项卡中的设置后执行步骤 9 的操作。
- 6 在[元数据]选项卡中，根据需要设置元数据。
- 7 在[分界]选项卡中，根据需要指定分割文档的方法。
- 8 在[测试]选项卡中，按需扫描文档以查看文档个人设置。
当使用[测试]选项卡扫描文档时，扫描文档的同时会保存文档个人设置。
- 9 单击[保存]按钮。
即保存了文档个人设置。
- 10 单击[关闭]按钮。
关闭用于编辑文档个人设置的窗口。
- 11 单击菜单中的。

注意

- PaperStream Capture 在进行某些操作时需占用扫描仪，例如在[源]选项卡的[源]中选择了扫描仪时，或通过按下[源参数]中的[高级设置]按钮打开 PaperStream IP 窗口时。在上述情况下，所选的扫描仪将被占用，直到关闭个人设置设置的窗口。
扫描仪被占用时，其他应用程序无法使用该扫描仪。

提示

- 通过 PaperStream Capture，您可以在 [PaperStream Capture 管理工具] 窗口中的 [常规] 选项卡中指定文档个人设置数上限。包括文档个人设置样本在内的文档个人设置数上限可以在 10 至 500 的范围内指定。通过 PaperStream Capture Pro，您可以在 [PaperStream Capture Pro 管理工具] 窗口中的 [常规] 选项卡中指定文档个人设置数上限。包括文档个人设置样本在内的文档个人设置数上限可以在 10 至 500 的范围内指定。当在 [工作站] 选项卡中为 [存储服务器] 选择以下其中一项时，可以指定该项。
 - 单工作站操作。不使用存储服务器。
 - 多工作站操作。作为存储服务器使用。
- 针对部分型号，当使用 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序时，[兼容 ScanSnap Manager for fi] (扫描仪驱动程序个人设置的一种) 将会显示在 [驱动程序个人设置] 中 (位于 [文档源和显示选项]，该选项则位于 [源] 选项卡中)。选中 [兼容 ScanSnap Manager for fi] 时，可以在个人设置的设置中指定的项目将被更改为在 [兼容 ScanSnap Manager for fi] 中可用的项目。有关详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助或 PaperStream Capture Pro 帮助。

扫描文档

通过选择预先设置的文档个人设置，以批扫描模式来扫描文档。

1 将文档装入扫描仪。

详情请参阅扫描仪的《操作指南》。

2 单击以下按钮：

- 对于 PaperStream Capture
菜单中的 [扫描] 按钮
- 对于 PaperStream Capture Pro
菜单中的 [扫描&索引] 按钮或 [扫描] 按钮
显示 [扫描&索引] 窗口或 [扫描] 窗口。

3 单击适合所需操作的文档个人设置。

如果可以连续扫描，将显示消息窗口。

确认此消息，然后根据需要继续扫描。

当扫描或导入文件完成时，将显示用于检查和编辑图像的窗口。

提示

- 在 [源] 选项卡中为 [源] 选择 [PaperStream IP Import] 时，如果显示 [浏览文件夹] 窗口要求文档个人设置，请选择包含要导入文件的文件夹。
- 根据 [扫描期间显示图像] 设置的不同，停止扫描操作的步骤也有所不同。可在 [源] 选项卡的 [显示选项] 中更改 [扫描期间显示图像] 的设置。
 - 当选择了 [扫描期间显示图像] 时
 - 按下键盘上的 [Esc] 键
 - 单击工具栏上的 [取消批处理]
 - 当没有选择 [扫描期间显示图像] 时

- 单击文档个人设置上显示的[取消]按钮。

输出扫描图像

本节介绍了批扫描模式中确认扫描图像或编辑图像，而后将图像输出至文档个人设置中指定的目的地的步骤。

1 如果在检查图像或编辑图像窗口中未发现问题，单击[完成批处理]按钮。

2 当显示[指定文件名]窗口或用以编辑文件名的窗口时，指定文件名并单击[确定]按钮。

使用 PaperStream Capture Pro 时，PaperStream Capture Pro 可能会在未将图像输出至目的地的情况下进行下一批处理。

提示

- 正在发布扫描图像时，状态栏右侧会显示“正在发布或暂停批处理”。单击此消息或尝试关闭此窗口时，将显示中止正在发布的处理的窗口。如在该窗口打开时单击[中止]按钮，将中止正在发布的处理。在[批处理管理器]窗口中，可查看被中止的批任务。
- 使用 PaperStream Capture Pro 时，通过事先将 SharePoint 中的字段（列）导入至文档个人设置的[元数据]选项卡中的字段列表，可以根据 SharePoint Online 定义扫描图像中的元数据。


有用功能

本节介绍了 PaperStream Capture 的有用功能。

除本节中介绍的功能外，PaperStream Capture 还有其他有用的功能。有关详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助或 PaperStream Capture Pro 帮助。

查看对文档个人设置进行的改善


从扫描后必须执行的编辑任务中，将检测可通过配置文档个人设置的设置自动执行的任务。如果文档个人设置

的设置存在需要改善的地方，[通知]按钮将变为 。

单击[通知]按钮后，将显示[通知]窗口。

您可以根据该窗口中显示的改善点更改文档个人设置的设置，以提高扫描后编辑任务的效率。

以下为示例。



在设置文档个人设置的窗口的[测试]选项卡中执行测试扫描时，如果文档个人设置的设置存在改善点，则也会显示[通知]窗口。


选择符合您需求的扫描方式

在 PaperStream Capture 中，您可以选择符合需求的扫描方式。

选择[仅使用成批扫描]或[仅使用简易扫描模式]时，仅可使用其中一种扫描方式执行扫描。

选择扫描方式的步骤如下所示。

- 1 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



显示[PaperStream Capture 管理工具]窗口或[PaperStream Capture Pro 管理工具]窗口中的[常规]选项卡。

- 2 在[切换模式]中，从以下项目中选择扫描方式：

- 成批扫描和简易扫描模式都使用
- 仅使用成批扫描
- 仅使用简易扫描模式

提示

- 选择[仅使用成批扫描]或[仅使用简易扫描模式]时，不显示[切换模式]按钮。
- 如果退出 PaperStream Capture 或 PaperStream Capture Pro，将继续使用上次指定的扫描方式。

- 3 单击[保存]按钮。

扫描方式设置被保存。

使用扫描仪按钮开始扫描

可以使用扫描仪按钮（"Scan"和"Send to"）扫描文档。

此外，安装结束后即刻就可以通过简单按下扫描仪上的 Scan 按钮的方式扫描文档。

通过扫描仪上的按钮使用 PaperStream Capture 的文档个人设置扫描文档时的说明如下所示。

关于基本步骤，请参阅[操作流程](#)（第 20 页）。

- 1 如果已经安装了 PaperStream Capture，则该程序将被自动设置为按下扫描仪上的按钮时启动的扫描应用程序。


提示

- 将可联网的扫描仪连接至网络以使用扫描仪时，请安装 Network Setup Tool 并重新登录电脑或重启电脑。重启电脑后，如果 PaperStream Capture 未被设置为按下扫描仪上的按键后启动的应用程序，请启动扫描仪的 Button Event Manager 并在[按钮设置]中对 PaperStream Capture 进行设置。详情请参阅 Network Setup Tool 帮助。

如果之前已经在[控制面板]中为已连接的扫描仪设置了事件，则可能不会自动设置 PaperStream Capture。在此情况下，请在[控制面板]中设置事件以在按下扫描仪上的按钮时启动 PaperStream Capture。

有关如何在[控制面板]中设置事件的详情，请参阅扫描仪的《操作指南》。


- 2 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



显示 [PaperStream Capture 管理工具] 窗口或 [PaperStream Capture Pro 管理工具] 窗口中的 [常规] 选项卡。


3 选择 [可用性] 选项卡。

4 在 [事件] 中，单击按钮名称下方所显示的图标。



5 在显示的下拉列表中，选择想要为按钮指定的文档个人设置。

请注意，仅可为 Scan 按钮指定个人设置样本中的[一键扫描]。



6 单击[保存]按钮。

保存文档个人设置的设置。

7 单击[关闭]按钮。

[PaperStream Capture 管理工具]窗口或[PaperStream Capture Pro 管理工具]窗口关闭。

8 在扫描仪上进行适当的设置，然后扫描文档。

详情请参阅扫描仪的《操作指南》。

通过简单按下扫描仪上的 Scan 按钮轻松扫描文档

如果已经安装了 PaperStream Capture，则会完成步骤 1 中所描述的设置，因此按下扫描仪上的按钮（"Scan"或"Send to"）时将启动 PaperStream Capture。

此外，将为 Scan 按钮自动设置步骤 2 到 7 中所描述的设置，[一键扫描]将被设置为扫描文档的文档个人设置。

使用此功能，即使在未启动 PaperStream Capture 时，也可以通过简单按下 Scan 按钮来根据[一键扫描]的设置扫描文档。

注意

- 如果电脑中安装了 PaperStream ClickScan 并该程序正在运行中，请按下扫描仪上的 Scan 按钮启动 PaperStream ClickScan 以进行扫描。如要在按下 Scan 按钮后启动 PaperStream Capture，请执行以下步骤以避免在登录电脑的同时启动 PaperStream ClickScan。

- 1 右键单击任务栏上的 PaperStream ClickScan 图标 () 并选择 [管理目的地]。
 - 2 单击显示的窗口右上方的  。
 - 3 在显示的 [管理员设置] 窗口中，取消勾选 [登录电脑时启动 PaperStream ClickScan] 复选框。
 - 4 单击 [保存] 按钮。
- 如果要使用 PaperStream IP (ISIS) 驱动程序，则必须在通过按下扫描仪上的 Scan 按钮来扫描文档前，在用以配置个人设置的窗口中编辑 [一键扫描] 以选择要使用的扫描仪。可以在 [源] 选项卡的 [源] 中选择扫描仪。
 - 在下列情况下，即使按下 [Scan] 按钮也无法应用为 [一键扫描] 配置的设置来扫描文档。
 - 在安装窗口或 [PaperStream Capture 管理工具] 窗口的 [常规] 选项卡内的 [显示] 中，清除了 [显示个人设置示例] 的复选框时
 - 在 [PaperStream Capture 管理工具] 窗口的 [常规] 选项卡内的 [切换模式] 中选择了 [仅使用简易扫描模式] 时
 - 从 [配置个人设置] 窗口的文档个人设置列表中移除了 [一键扫描] 时
 - 根据 [名称] 选项卡的 [文档个人设置信息] 中 [显示] 的设置，文档个人设置列表中没有显示 [一键扫描] 时
 - 将 Scan 按钮设置为用以启动其他应用程序时
 - 根据所使用的扫描仪，为扫描仪上的按钮 ("Scan" 或 "Send to") 指定的文档个人设置名称将显示在操作面板上。
但在下列情况下无法正确显示文档个人设置名称：
 - 以扫描仪不支持的语言（不支持的语言以黑方框显示）设置名称
 - 名称不适合显示范围（48 个字符）

提示


- 使用扫描仪上的 Scan 按钮利用 [一键扫描] 文档个人设置来扫描文档时，将在输出文件前显示 [指定文件名] 窗口。在此情况下，请指定目的地文件夹和文件名以保存文件。
- [一键扫描] 文档个人设置的默认输出文件格式为 PDF。

标记需要检查的图像


如果在扫描图像中检测到问题，可以标记图像以进行检查。

本节介绍了批扫描模式中通过复制现有文档个人设置创建新的个人设置以及标记需要检查的扫描图像的步骤。

- 1 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。



- 2 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的 .



显示配置个人设置的窗口。

- 3 选择[源]选项卡。
- 4 在[标记选项]中，从以下项目中对标记的扫描图像选择一个或多个要检查的项目：

- AIQC（自动查看图像画质）
当在文档中检测到如折叠或撕裂等错误时，标记扫描图像。
- 多页进纸
当检测到重叠时标记扫描图像。
- 空白页
当检测到空白页时标记扫描图像。
- APS 准确性
当通过 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序中的 [自动选择个人设置] 功能检测到图像且识别不准确时，标记扫描图像。
当在 [源参数] 下为 [驱动程序个人设置] 选择的 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序个人设置中将 [自动选择个人设置] 设置为 [启用] 时启用此功能。

5 单击 [保存] 按钮。

保存文档个人设置的设置。


注意

- 如果为 [标记选项] 选择要检查的项目并将 [显示选项] 选择为 [扫描后发布]，请勾选 [检测到错误或标记时检查扫描数据] 的复选框以显示用来检查检测到的图像的窗口。
- [标记选项] 的设置优先于 PaperStream IP 驱动程序中的多页进纸检测或空白页检测设置。

提示

- 如果检测到为 [标记选项] 选择的设置项目，将用某种颜色标记页面缩略图的背景边框和浏览器的边框。
[标记选项] 的设置项目对应的颜色如下：
 - AIQC：黄色
 - 多页进纸：红色
 - 空白页：黑色
 - APS 准确性：紫色（仅支持 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序）

例如，如果为[标记选项]选择[多页进纸]，当检测到多页进纸时，添加以下标记。



通过链接背书器打印

通过链接背书器，可在扫描文档上打印以下各项。


- 页码计数器
- 纸张计数器
- 批文件夹名
- 批文件夹名及页码计数器
- 批文件夹名及纸张计数器

打印批文件夹名和页码计数器使您能够区分扫描过的文档和未扫描的文档。此外，通过查看打印文件夹名，可以找到保存扫描图像的文件夹并查看图像。


有关详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助和 PaperStream Capture Pro 帮助。

本节介绍了批扫描模式中通过复制现有文档个人设置创建新的文档个人设置、链接背书器，以及在扫描文档上打印页码计数器的步骤。

- 1 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。




- 2 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的 .



显示配置个人设置的窗口。

- 3 选择[目的地]选项卡。

4 在[文件属性]中，单击下拉列表（下图所示）并选择[打印页码计数]。



5 单击[文件]输入字段右侧的[命名规则]按钮。

显示菜单。

6 从显示的菜单中选择[页码计数器]。

基于命名规则的文件名将自动显示在[例如]中。

7 选择[完成]按钮关闭菜单。

8 单击[保存]按钮。

保存文档个人设置的设置。

注意

- 背书器与 PaperStream Capture Pro 链接期间，当在单工作站操作中或在多工作站操作中的扫描&索引工作站上选择批扫描模式时，可在文档上打印页码计数器。
- 在下列情况下，页码计数器和背书计数器不能同步：
 - 扫描仪扫描的页数和软件识别的页数因空白页跳过、多图像输出或其他原因而不相匹配
 - 在双面扫描模式中，背书器在背面打印字符
 - 使用分界或指定页数将文档堆栈分割成多个堆栈
 - 扫描完成后且发布过程开始前，更改了页码计数器或页面输出顺序

- 当在[目的地]选项卡中选择[打印页码计数]且在 PaperStream IP 驱动程序中指定的打印字符串不包括任何计数器时，计数器将被添加到打印的字符串上。当[计数器选项]窗口中[页码计数器]的初始值为 1 位至 5 位数，背书器计数器为 5 位数，当初始值为 6 位数以上时，背书器计数器为 8 位数。
当在 PaperStream IP (ISIS) 驱动程序设置中禁用背书器，同时选择[打印页码计数]选项卡中的[目的地]时，视扫描仪而定，背书器可能仅打印计数器值，而不打印字符串。
- 在 PaperStream IP 驱动程序中，此功能不会连接到数字背书计数器的初始值。
- 背书器无法正确打印大于 16777215 的值。或者，可能显示 PaperStream IP 驱动程序的错误消息。
- 发布后将更新页码计数器。因此在以下情况中，页码计数器中显示的页码和背书器打印的页码可能会不同。请小心使用页码。
 - 文档个人设置的设置
 - 选择[打印页码计数]并为[目的地]选项卡中的文件名设置[页码计数器]
 - 在[计数器选项]窗口中选择[页码计数器]中的 [连续计数]
 - 选择一个除了[源] 选项卡中的[扫描后发布]以外的选项
 - 扫描
 - 暂停或中止以上述文档个人设置扫描了图像的批任务
 - 以相同的文档个人设置开始的另一扫描
 - 发布已临时保存或中止的批任务之前，发布新的批任务
- 即使选择了[目的地]选项卡中的[打印页码计数]，背书器也不会以下列文档打印任何字符：
 - 未为命名规则设置[页码计数器]而扫描的文档
 - 为了添加至现有图像或以现有图像替换而扫描的文档
 - 通过单击[测试]选项卡中的文档个人设置而扫描的文档
 然而，如在 PaperStream IP 驱动程序设置中启用了背书器，则背书器将打印字符。

使用命名规则指定文件名


您可以为文件名、文件夹名和索引信息文件名指定遵循规则的名称。

例如，如果为文件名指定[发布日期]、[文档个人设置名称]和[页码计数器]，可通过查看文件名识别信息，如文件创建时间、所用文档个人设置类型，以及输出了扫描图像的什么页面。


有关命名规则的详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助和 PaperStream Capture Pro 帮助。

本节介绍了批扫描中模式从通过复制现有文档个人设置创建新的文档个人设置到通过命名规则指定文件名的步骤。

- 1 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。



- 2 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的 .



显示配置个人设置的窗口。

- 3 选择[目的地]选项卡。
- 4 单击[文件属性]中[文件]输入字段右侧的[命名规则]按钮。

显示菜单。

5 从显示的菜单中选择要指定的项目。

基于命名规则的文件名将自动显示在[例如]中。

6 选择[完成]按钮关闭菜单。


7 单击[保存]按钮。

保存文档个人设置的设置。


提示

- 下文说明如何设置命名规则，以按输出示例所示方式命名文件夹和文件。所有的示例都假定为以双面模式扫描文档中的 15 张纸，并分割为 3 张纸（6 页）为一组。


将扫描的文档的示例
(5组文档, 每组3份, 共15份)




输出示例 1



输出示例 2



输出示例 3



如果为[命名规则]选择[文档计数器]、[页码计数器]或[纸张计数器]，配置单击[计数器]时出现的[计数器选项]窗口中的设置，以将输出结果调整为您想要的结果。

有关如何分割文档的详情，请参阅[使用插入码分割文件堆栈](#)（第52页）、[使用条形码分割文档堆栈](#)（第56页）、PaperStream Capture 帮助或 PaperStream Capture Pro 帮助。

输出示例 1

文件夹名和文件名

- 文件夹名
01、02、03、04、05
 - 文件名
1F.png、1B.png、2F.png、2B.png、3F.png、3B.png
- 以相同名称在每个文件夹中创建图像文件。数字表示纸张号码，F 表示前，B 表示后。

输出结果

- 为每一组创建带有序列号的文件夹，图像会保存在此文件夹中。
- 为每一页创建一个图像文件并创建一个文件名，以用于识别纸张号码及前页和后页。

设置

- 文件的输出格式
PNG 格式
- 文件名
依次以[文档计数器]、[文件夹分隔符]、[纸张计数器]及[输出面]指定命名规则。
下述内容将显示在文件名输入字段中。

```
<Document Counter>\<Sheet Counter><Output Side>
```

"<Document Counter>"表示[文档计数器]，"\\"表示[文件夹分隔符]，"<Sheet Counter>"表示[纸张计数器]，"<Output Side>"表示[输出面]。

- 计数器选项
 - 文档计数器
为[初始值]指定"1"，然后选择[连续计数]，然后为[最小位数]指定"2"。
 - 纸张计数器
为[初始值]指定"1"，然后选择[每次批扫描后返回初始值]，并为[最小位数]指定"1"。

输出示例 2

文件夹名和文件名

- 文件夹名
01、02、03、04、05
 - 文件名
01.png、02.png, , , 30.png
- 每个文件夹中保存6个文件。例如，01.png 到 06.png 保存至 01 文件夹，07.png 到 12.png 保存至 02 文件夹。

输出结果

- 为每一组创建带有序列号的文件夹，图像会保存在此文件夹中。
- 为每一页创建一个图像文件并创建一个文件名，以用于识别任何文件夹的总页数。

设置

- 文件的输出格式
PNG 格式
- 文件名
依次以[文档计数器]、[文件夹分隔符]及[页码计数器]指定命名规则。
下述内容将显示在文件名输入字段中。

```
<Document Counter>\<Page Counter>
```

"<Document Counter>"表示[文档计数器]，"\\"表示[文件夹分隔符]，"<Page Counter>"表示[页码计数器]。

- 计数器选项
 - 文档计数器
为[初始值]指定" 1 "，然后选择[连续计数]，然后为[最小位数]指定" 2 "。
 - 页码计数器
为[初始值]指定" 1 "，然后选择[连续计数]，然后为[最小位数]指定" 2 "。

输出示例 3

文件夹名和文件名

- 文件夹名
Doc
- 文件名
01. pdf、02. pdf、03. pdf、04. pdf、05. pdf
每个 PDF 由 6 页组成。

输出结果

为每一组创建带有文件名顺序数的文件，且所有文件保存至"Doc"文件夹。

设置

- 文件的输出格式
PDF 格式
- 文件名
在文件名输入字段中输入“Doc”，然后指定按[文件夹分隔符]、[文档计数器]的顺序为[命名规则]指定命名规则。
下述内容将显示在文件名输入字段中。

```
Doc\<Document Counter>
```

"\" 表示[文件夹分隔符]，"<Document Counter>"表示[文档计数器]。

- 计数器选项
 - 文档计数器
为[初始值]指定" 1 "，然后选择[连续计数]，然后为[最小位数]指定" 2 "。

当扫描大量数量的文档时，请增加最小位数。例如，当以序列号输出 1000 个文件时，为最小位数指定“4”或更大数。

通过索引信息文件查看输出文件信息


可为各个文档个人设置指定输出到索引信息文件的项目以及项目输出的顺序。

如果输出索引信息文件，可以查看输出文件信息中的各项。


有关可配置项目的详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助或 PaperStream Capture Pro 帮助。

本节介绍了使用批扫描模式复制现有文档个人设置和配置索引信息文件，以新建文档个人设置的要点。

- 1 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。



- 2 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的.



显示配置个人设置的窗口。

- 3 选择[目的地]选项卡。
4 在[文件属性]下勾选[输出索引信息]复选框。



- 5 在[索引文件]中指定文件名。
- 6 如有必要，在[索引列表选项]窗口中单击[选择数据]按钮并自定义输出项目。
如果您已经为索引信息文件的文件格式设置指定[TXT]或[CSV]并且想要输出项目名称至索引信息文件的第一行，勾选[输出字段名至文件标题]复选框。
- 7 如果输出索引信息文件，则选择[每个文档一个文件]或[每个批处理一个文件]。
- 8 在[文件格式]中，从以下为索引信息文件选择一种文件格式：
 - TXT
 - XML
 - CSV
- 9 如果为索引信息文件选择了[CSV]文件格式，请为索引信息文件中说明的信息选择分隔符。
- 10 单击[保存]按钮。
保存文档个人设置的设置。

通过设置元数据使用扫描信息

设置元数据将可以扫描文档上的以下信息，并且使用已识别的字符串作为文件或是文件夹的名称，或用于在PDF文件中执行搜索的关键字。

- OCR 区域
- 条形码
- 护照
(机读码上排、机读码下排、签发国家、姓、名、护照号码、国籍、出生日期、性别、有效截止日期、个人编号)
- 身份证 (TD1)
(机读码上排、机读码中排、机读码下排、签发国家、文件编号、机读码上排由签发国家决定的附加信息、出生日期、性别、有效截止日期、国籍、机读码中排由签发国家决定的附加信息、姓、名)
- 身份证 (TD2)
(机读码上排、机读码下排、签发国家、姓、名、文件编号、国籍、出生日期、性别、有效截止日期、附加信息)

本节介绍了批扫描模式中通过复制现有文档个人设置创建新的文档个人设置以及为创建的文档个人设置设置元数据的步骤。


注意

- 使用 fi Series 扫描仪时，如要在 PaperStream Capture 中将二维码所包含的数据用作元数据，则需安装 2D Barcode for PaperStream。
对于有些扫描仪型号，安装 2D Barcode for PaperStream 可能需要收费。
- 使用 SP Series 扫描仪时，如要将二维码所包含的数据用作元数据，则需安装 PaperStream Capture Pro。
有关 PaperStream Capture Pro 的详情，请参阅 [PaperStream Capture Pro 的功能](#) (第68页)。


提示

- 元数据可以与 PaperStream Capture Pro 中的其他信息一起设置。详情请参阅[高级元数据设置](#)（第69页）。

1 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。



- 2 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的。



显示配置个人设置的窗口。

- 3 选择[元数据]选项卡。
4 将字段添加至[字段列表]并设置[字段属性]。

对于 PaperStream Capture Pro，也请设置[字段规则]和[适用页面]。

注意

- 如果为[类型]选择的[OCR 区域]、[护照]、[身份证 (TD1)]或[身份证 (TD2)]的字段数和在[分界]选项卡中选择的[OCR 区域]分界的数量之和达到上限，[OCR 区域]、[护照]、[身份证 (TD1)]和[身份证 (TD2)]将变成灰色且不可用。

- 5 单击[保存]按钮。

保存文档个人设置的设置。

注意

- 使用 PaperStream Capture 或 PaperStream Capture Pro 扫描护照或身份证 (TD1 或 TD2) 时，MRZ (机读码) 将被自动指定为字段的识别区域。
然而，如果使用 PaperStream Capture 扫描护照或身份证 (TD1 或 TD2) 时要利用 PaperStream IP (ISIS) 驱动程序，则无法自动检测到 MRZ。扫描完护照或身份证 (TD1 或 TD2) 后，请在[扫描]窗口 (用以检查/编辑) 的[设置区域]中将 MRZ 上包含信息的部分 (护照为 44 个字符/数字，身份证 (TD1) 为 30 个字符/数字，身份证 (TD2) 为 36 个字符/数字) 指定为识别区域。

使用条形码识别结果指定文件名

PaperStream Capture 支持条形码识别功能。


使用此功能，可以在扫描文档的指定区域上进行条形码识别，并将识别的字符串用作文件名或文件夹名。此外，当使用条形码分割文档堆栈时，还可以使用条码识别结果来指定文件名。本节介绍了批扫描中模式从通过复制现有文档个人设置创建新的文档个人设置到通过条形码识别结果指定文件名的步骤。

关于基本步骤，请参阅[操作流程](#)（第 20 页）。


1 请参阅条形码类型和检测参数，并准备好打印有要检测的条形码的文档。

有关详情，请参阅 [PaperStream Capture 帮助](#) 和 [PaperStream Capture Pro 帮助](#)。

2 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。]




- 3 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的。




显示配置个人设置的窗口。

- 4 选择[元数据]选项卡。
- 5 在[添加]中单击[字段列表]。
- 6 从[字段属性]中的[类型]里选择[条形码]，然后选择一个或更多要检测的条形码类型。
- 7 单击[定义区域 >>]按钮。
显示设置识别区域（元数据）的窗口。
- 8 将在步骤 1 中准备的文档装入扫描仪。
- 9 在工具栏的[扫描]区域，单击[添加]。
扫描完成后，在浏览器中显示扫描的图像。
- 10 在工具栏的[编辑]区域，单击[设置区域]。
- 11 在扫描图像上，单击并拖动以选择区域来检测条形码。
所选区域的条形码识别结果显示在字段面板中。
仅可选择一个区域。
选择具有足够空间的区域。


单击所选区域旁的取消按钮（）以清除选择。

所选区域显示在蓝色框内。



- 12 查看该区域是否识别正确，并单击[<< 返回]按钮。
- 13 选择[目的地]选项卡。
- 14 单击[文件属性]中[文件]输入字段右侧的[命名规则]按钮。
显示菜单。

15 将鼠标指针放在显示菜单中的[元数据]上方以显示另一个菜单，然后从该菜单中选择想要使用的字段。



16 选择[完成]按钮关闭菜单。

17 单击[保存]按钮。

保存文档个人设置的设置。

提示

- 如果未选择条形码检测区域，系统将尝试在整个文档上检测条形码。

使用插入码分割文件堆栈

PaperStream Capture 支持使用条形码进行分界的功能。

此功能允许将多页文档的扫描图像分割为指定的页数，而无需中断正在进行的扫描操作。将按指定页数单位分割多页文档，因此各单位的扫描图像也相应地以文档堆栈独立显示。

以下是使用插入码分割文档堆栈的说明。

关于基本步骤，请参阅[操作流程](#)（第 20 页）。

1 准备插入码，并将其打印于作为分界页使用的页面上。

打印 PaperStream IP 驱动程序所需份数的插入码页。

详情请参阅 PaperStream IP 驱动程序帮助。

提示


- 当 PaperStream IP (ISIS) 驱动程序用于 PaperStream Capture 时，可使用以下插入码：
 - Patch1
 - Patch2


- Patch3


- PatchT

PaperStream Capture Pro 不支持 PaperStream IP (ISIS) 驱动程序。

2 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。




- 3 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的.



显示配置个人设置的窗口。

- 4 选择[分界]选项卡。
5 对[检测文档分界]单击[插入码]。



- 6 为[插入码]选择要检测的插入码。

7 若不要保存作为分界页使用的文档图像，选择[删除分界页]复选框。

提示


- 如要删除所有作为分页器使用的文档图像，请勾选[删除所有创建自纸张分页器的图像]复选框。此操作将删除所有作为分页器使用的文档双面图像，并在 PaperStream IP 驱动程序中设置了[上下分割]时，删除所有作为分页器使用的文档的分割图像。

8 单击[保存]按钮以保存该设置。

9 单击[关闭]按钮以关闭用于设置文档个人设置的窗口。

10 单击菜单中的。

11 准备好要扫描的文档堆栈，并在想要将文档堆栈进行分割的位置插入分界页。



12 扫描文档堆栈。

将分界页的打印面朝下，将文档堆栈装入 ADF 进纸槽。
文档即被扫描并在插入分界页的位置将其分割成较小份。

13 检查扫描的图像是否正确分界。

如有必要，编辑扫描图像分界的位置。

提示

- 您可以将按插入码页分割的扫描文档图像保存在独立文件夹中。本节介绍了为各分界指定[文档计数器]值作为文件夹名的示例。
 - 1 单击[目的地]选项卡。
 - 2 在单击[文件属性]中[文件]输入字段右侧的[命名规则]按钮时显示的菜单中，选择[文档计数器]。

- 3 在输入字段中显示的<文档计数器>之后输入\ (如果是作为输出目的地的 FTP 服务器，则输入/)。
- 4 单击[保存]按钮。
保存文档个人设置的设置。

使用条形码分割文档堆栈

PaperStream Capture 支持使用条形码进行分界的功能。

此功能允许将多页文档的扫描图像分割为指定的页数，而无需中断正在进行的扫描操作。将按指定页数单位分割多页文档，因此各单位的扫描图像也相应地以文档堆栈独立显示。

以下是使用条形码分割文档的说明。

关于基本步骤，请参阅[操作流程](#) (第 20 页)。


注意

- 若要在 PaperStream Capture 中使用二维码作为分界，需要安装 2D Barcode for PaperStream。
对于有些扫描仪型号，安装 2D Barcode for PaperStream 可能需要收费。


1 请参阅条形码类型和检测参数，准备条形码，并将其打印于作为分界页使用的页面上。

有关条形码类型和检测参数的详情，请参阅 PaperStream Capture 帮助或 PaperStream Capture Pro 帮助。

- 2 从菜单中的 ，选择[配置个人设置]。




- 3 将鼠标指针放在现有文档个人设置图标上方并单击显示的 .



显示配置个人设置的窗口。

- 4 选择[分界]选项卡。

5 对[检测文档分界]单击[条形码]。



6 从[条形码类型]中选择一个或更多要检测的条形码类型。

对于 PaperStream Capture Pro，如要使用已在[元数据]选项卡中设置为分界的字段，请在[使用字段]中选择您想要使用的字段。仅限在[字段属性]的[类型]中选择了[条形码]时方可选择字段。如果不使用字段，请选择[无效]，然后从[条形码类型]中选择一个或更多要检测的条形码类型。

7 如要指定要识别的字符串，请勾选[条形码值]复选框。输入要识别的字符串，然后从输入字段旁的下拉列表中选择识别字符串的条件。

8 单击[定义区域 >>]按钮。

对于 PaperStream Capture Pro，如果您在第 6 步中选择了除[无效]以外的值，请前往第 14 步。


显示设置识别区域（分界）的窗口。

9 将在步骤 1 中准备的文档装入扫描仪。

10 在工具栏的[扫描]区域，单击[添加]。


扫描完成后，在浏览器中显示扫描的图像。

11 在工具栏的[编辑]区域，单击[设置区域]。




12 在扫描图像上，单击并拖动以选择区域来检测条形码。

所选区域的条形码识别结果显示在字段面板中。
 仅可选择一个区域。选择具有足够空间的区域。

单击所选区域旁的取消按钮（）以清除选择。

所选区域显示在蓝色框内。




- 13 查看该区域是否识别正确，并单击[<< 返回]按钮。

显示[分界]选项卡。


- 14 如果连续检测到相同的条形码识别结果（与作为分界使用的值完全匹配），并且您在检测到不同的条形码识别结果之前不想分割文档，请勾选[连续出现相同数值时不进行分隔]复选框。无论条形码类型为何，此功能都将有效。
- 15 若不要保存作为分界页使用的文档图像，选择[删除分界页]复选框。

提示

- 如要删除作为分页器使用的文档图像并只保存打印在文档上的条形码等元数据，请在文件名或文件夹名中使用元数据，请勾选[删除图像时保留元数据]复选框。
- 如要删除所有作为分页器使用的文档图像，请勾选[删除所有创建自纸张分页器的图像]复选框。此操作将删除所有作为分页器使用的文档双面图像，并在 PaperStream IP 驱动程序中设置了[上下分割]时，删除所有作为分页器使用的文档的分割图像。

- 16 单击[保存]按钮以保存该设置。
- 17 单击[关闭]按钮以关闭用于设置文档个人设置的窗口。
- 18 单击菜单中的 .

19 准备好要扫描的文档堆栈，并在想要将文档堆栈进行分割的位置插入分界页。



20 扫描文档堆栈。

将分界页的打印面朝下，将文档堆栈装入 ADF 进纸槽。
文档即被扫描并在插入分界页的位置将其分割成较小份。

21 检查扫描的图像是否正确分界。

如有必要，编辑扫描图像分界的位置。

注意

- 如果扫描此功能未定义的条形码类型的文档堆栈，则可能会错误分割文档堆栈，扫描的图像也可能会因扫描设置而被删除。应事先认真检查文档。建议限制所要检测的条形码类型或区域。
- 不支持 PaperStream IP 驱动程序的条形码检测。

提示

- 如果未选择条形码检测区域，系统将尝试在整个文档上检测条形码。
- 如果文档的整个区域被指定为识别区域，或未指定识别区域，文档可能需要较长时间才能被识别。
- 通过将鼠标指针放在浏览器上，然后按住鼠标左按钮，可以编辑识别区域。
要退出识别区域的编辑模式，请执行以下操作之一：
 - 单击工具栏上[编辑]区域的[设置区域]
 - 将鼠标指针放在浏览器上并右击鼠标
- 您可以将按页分割且打印有条形码的扫描文档图像保存在独立文件夹中。
本节介绍了为各分界指定[文档计数器]值作为文件夹名，以及为扫描文档图像指定要包含在文件名中的[任意字符串]和[页码计数器]值的示例。
 - 1 单击[目的地]选项卡。
 - 2 在单击[文件属性]中[文件]输入字段右侧的[命名规则]按钮时显示的菜单中，依次选择[文档计数器]、[任意字符串]和[页码计数器]。
 - 3 在输入字段中显示的<文档计数器>和<EDITSTR>之间输入\（如果是作为输出目的地的 FTP 服务器，则输入/）。

- 4 单击[保存]按钮。
保存文档个人设置的设置。

导出和导入操作环境

本节介绍了导出和导入 PaperStream Capture 的操作环境。

PaperStream Capture 提供了用于导出操作环境的[导出程序]工具和用于导入操作环境的[导入程序]工具。

在多台电脑上使用 PaperStream Capture 时，可通过用[导出程序]工具导出已创建的文档个人设置，然后用[导入程序]工具将其导入到其他电脑的 PaperStream Capture 中，以轻松构筑相同的操作环境。

同时，您也可以导入从 ScandAll Pro 中导出的个人设置，作为 PaperStream Capture 的文档个人设置。

导出操作环境

导出操作环境，包括使用 PaperStream Capture 创建的文档个人设置、PaperStream IP 驱动程序个人设置等。

注意


- 对于 PaperStream Capture Pro，当在[工作站]选项卡中为[存储服务器]选择以下其中一项时，可以导出操作环境。
 - 单工作站操作。不使用存储服务器。
 - 多工作站操作。作为存储服务器使用。

1 显示[导出程序]窗口。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [工具] → [导出程序]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[导出程序]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[导出程序]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [导出程序]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [导出程序]。

显示注册在 PaperStream Capture 的文档个人设置列表。

2 勾选要导出的文档个人设置复选框。



3 单击[运行]按钮。

即显示[另存为]窗口。

4 指定保存导出的文件和文件名的位置，然后单击[保存]按钮。

导出 PaperStream Capture 操作环境后，显示导出处理完成的指示消息。
导出文件的扩展名为". dpav"。

5 单击[确定]按钮。

操作环境导出。

提示

- 可将导出的文件用作操作环境备份。

- 不导出示例文档个人设置。

导入操作环境

导入以[导出操作环境 \(第 63 页\)](#)导出的 PaperStream Capture 的操作环境，或导入从 ScandAll PRO 导出的个人设置。

注意

- 对于 PaperStream Capture Pro，当在[工作站]选项卡中为[存储服务器]选择以下其中一项时，可以导入操作环境。
 - 单工作站操作。不使用存储服务器。
 - 多工作站操作。作为存储服务器使用。
- 导入操作环境需要管理员权限。
另外，即使选择“作为管理员运行”，不具有管理员权限的用户也无法导入操作环境。

1 显示[导入程序]窗口。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [工具] → [导入程序]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[导入程序]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[导入程序]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [导入程序]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [导入程序]。


2 指定所要导入的文件。

指定在["导出操作环境 \(第 63 页\)"](#)中导出的文件 (.dpav (.cab 为以前的格式)) 或通过 ScandAll PRO 导出的文件 (.cab)。

若要指定存档文件，请使用下列方法之一：

- 输入文件路径
- 单击[浏览]按钮并指定文件

- 拖放文件



3 选择文档个人设置的导入方法。

可选择以下导入方法：

- 全部更新
 - 删除当前在 PaperStream Capture 中注册的所有文档个人设置，设置存档文件的文档个人设置。
 - 选择此项时，将显示 [导入驱动程序个人设置] 复选框。
 - 勾选该复选框以同时导入 PaperStream IP 驱动程序的个人设置。
- 保留已有并新增
 - 将存档文件的文档个人设置添加到 PaperStream Capture。
 - 在此情况下，将不导入 PaperStream IP 驱动程序的个人设置。

4 单击[运行]按钮。

显示导入过程完成的消息。

5 单击[确定]按钮。

操作环境导入。

注意

- 建议将其他操作环境导入计算机前备份操作环境。
有关如何备份操作系统的详情，请参阅[导出操作环境](#)（第 63 页）。
- 将导出的 PaperStream Capture 操作环境导入到相同的语言环境。不能将导出的操作环境导入到与导出系统语言不同的环境中。
- 当在 ScandAll PRO 中使用除 PaperStream IP (TWAIN) 驱动程序以外的驱动程序时，即使导入个人设置，也不会导入驱动程序设置。
由于在导入的文档个人设置的驱动程序设置中设置了 [当前的设置]，请重新配置 PaperStream IP 驱动程序设置。
如果驱动程序设定已重新配置，文件的格式可能已经被更改。请确认文件格式与 [目的地文件夹] 选项卡中的 [文件属性] 里的导入文件格式相同。
- 不会导入仅可在 ScandAll PRO 个人设置中指定的功能和操作环境。

提示

- 如果要导入的文件的扩展名为". dpav", 请双击该文件以显示[导入程序]窗口。在此情况下, 请按照步骤 3 以后的指示进行操作。
- 最多可指定 255 个字节的文件路径名。
- 使用导入程序添加文档个人设置时, 如果在导出的操作环境中已设置事件, 则在添加文档个人设置的操作环境中也将设置该事件。(可在[可用性]选项卡的[事件]中检查事件。)
- 如果[批处理管理器]窗口中显示临时保存或中止的批任务, 则无法选择[全部更新]。
发布或删除该批处理, 然后再次导入操作环境。
如果在临时保存或中止的批任务存在时, 单击卸载 PaperStream Capture Pro 时出现的消息窗口上的[否]按钮, [PaperStream Capture Pro 管理工具]窗口中[工作站]选项卡里的[存储服务器]下为[存储文件夹]指定的文件夹中会残留文件。此情况下, 若您安装了另一版本的 PaperStream Capture Pro, 您可能无法选择[全部更新]。当即使在[批处理管理器]窗口中没有临时保存或中止的批任务也无法选择[全部更新]时, 请删除在为[存储文件夹]指定的文件夹中残留的文件, 然后重新导入操作环境。

查看操作环境的导入结果

可按以下步骤查看操作环境的导入结果:

1 打开保存导入结果的文件夹。

导入结果默认保存在以下位置:

C:\用户\用户名\文档\PaperStreamCapture

2 双击日志文件。

默认文件格式和文件名如下:

- 文件格式
GSV
- 文件名
PSCImpProfile.csv

3 第一行中显示日志输出的日期和时间, 第二行和之后的行中显示各导入个人设置的导入结果。

成功的导入显示"OK", 失败的导入显示"NG"。

例如, 当您在 2017 年 11 月 20 日周一 17:53:16 尝试导入 Profile1 和 Profile2, 且 Profile1 导入成功而 Profile2 导入失败, 则显示以下结果:

周一。11 月 20 日。2017 17:53:16		
NG	NEW	Profile2
OK	NEW	Profile1

PaperStream Capture Pro 的功能

本节介绍了激活 PaperStream Capture Pro 时变更的功能，以及在购买许可证前试用和评估 PaperStream Capture Pro 的方法。

PaperStream Capture Pro 功能变更列表

激活 PaperStream Capture Pro 时变更的功能如下：

功能		PaperStream Capture Pro	PaperStream Capture	
扫描	PaperStream IP (ISIS) 驱动程序	—	○	
元数据	元数据类型 (*1)	手动输入	○	
		系统	○	
		选项列表	○	
		数据库自动填充	○	
		组合	○	
		分割	○	
		JSON 分析	○	
		JSON 值	○	
	元数据字段属性	必需	○	
		只读	○	
		粘滞	○	
		数据库查找	○	
	要应用的元数据字段		单独文档堆栈/页 (*2)	单独页
	OCR 区域识别语言扩展名		○ (*3)	—
	元数据量		100	20
字段规则		○	—	
与 SharePoint/SharePoint Online/Box (*4) 的目的地资源库的元数据字段自动同步		○	—	
分界	OCR 区域识别语言扩展名	○ (*3)	—	
	使用元数据字段的分界	○	—	
	批次分界	○	—	
文件输出	与 Box 链接	○ (*4)	—	

功能		PaperStream Capture Pro	PaperStream Capture
	链接背书计数器值和文件名	<input type="radio"/> (*5)	<input type="radio"/>
文件输入	导入文件	<input type="radio"/> (*6)	—
文档编辑	扫描后修正	<input type="radio"/>	—
批处理管理	数据收集	<input type="radio"/>	—
其他	多工作站操作	<input type="radio"/>	—

可用

— 不可用

***1:** 针对 SP 系列扫描仪，可支持二维码的应用程序仅有 PaperStream Capture Pro。

***2:** 在 PaperStream Capture Pro 中，您可以选择是否将元数据字段应用于单独文档堆栈（应用于文档堆栈中的指定页）或单独页（应用于文档堆栈中的每一页）。

当在 [字段属性] 中将 [类型] 设置为 [护照]、[身份证 (TD1)] 或 [身份证 (TD2)] 时，元数据字段将应用于单独页（应用于文档堆栈中的每一页）。

***3:** 支持的语言为英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄罗斯语、土耳其语、希腊语、葡萄牙语、瑞典语、荷兰语、波兰语、捷克语、罗马尼亚语、乌克兰语和印度尼西亚语。

***4:** PaperStream Capture Pro Box Connector 必须分开安装。有关详情，请联系您购买本产品的分销商/经销商。

***5:** 单工作站或多工作站中的扫描&索引计算机支持此功能。

***6:** 另外需要 PaperStream Capture Pro 的 PaperStream IP Import 许可证。

有关许可证供应商的详情，请参阅以下网站：

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

高级元数据设置

PaperStream Capture Pro 使您能够通过可为字段设置的新增字段类型，配置元数据的高级设置。

本节介绍了以下类型，可通过 [元数据] 选项卡中的 [字段属性] 设置。

有关设置步骤的详情，请参阅 PaperStream Capture Pro 帮助。

- 数据库查找
- 数据库自动填充（在下述情况下可用：在其他字段的 [字段属性] 中，将 [属性] 设置为 [数据库查找] 时，或将 [类型] 选择为 [选项列表]，并已从数据库导入列表定义时）
- 组合（当有多个字段时可用）
- 分割（当有字段的类型设置为 [条形码] 且勾选了 [使用分割] 复选框时可用）
- JSON 分析
- JSON 值（当有其他字段的类型设置为 [JSON 分析] 时可用）

[数据库查找]和[数据库自动填充]

选择[数据库查找]允许您指定链接到字段的数据库。[数据库自动填充]从与字段链接的数据库获取相关信息，并将应用为字段值。

使用指定了[数据库查找]和[数据库自动填充]的文档个人设置扫描文档时，[扫描&索引]窗口或[索引]窗口中的字段面板显示应用了[数据库查找]和[数据库自动填充]的字段。

当输入一个在数据库中指定的值作为设置了[数据库查找]的字段的数值时，输入的数值将自动应用为设置了[数据库自动填充]的字段的字段值。

在设置[数据库查找]之前，需要创建元数据的数据库以及用于访问数据库的 ODBC 数据源。提前准备数据库和数据源。

[组合]

允许您将一个字段的值与另一个字段的值合并，从而为其他字段指定合并的值。

例如，字段 A 指定为"浅色"并且字段 B 指定为"蓝色"作为元数据的一部分时，如果在选择字段 A 和字段 B 的情况下将字段 C 设置为[组合]，将自动为字段 C 指定"浅蓝色"。

[分割]

分离条形码识别结果并将其用作字段值。（当有其他字段设置了[条形码]且勾选了[使用分割]复选框时可用）

例如，按以下设置字段"A"、字段"B"和字段"C"：

- 字段"A"
 - 类型：选择[条形码]
 - 分割：为字符指定"，（逗号）"
- 字段"B"
 - 类型：从[分割]中选择"A"作为指定的字段
 - 分割数字：指定 "1"
- 字段"C"
 - 类型：从[分割]中选择"A"作为指定的字段
 - 分割数字：指定"2"

在此情况下，假设字段"A"的条形码识别结果为"国家："日本"，"年龄："29"，将自动为字段"B"指定值"国家："日本"，并为字段"C"指定值"年龄："29"。

[JSON 分析]和[JSON 值]

[JSON 分析]用于解析字段中所指定的条形码信息。使用解析的结果，[JSON 值]自动提取字段的值。

如果在 [JSON 分析]的解析结果中找到指定了[JSON 值]的字段的名称，[JSON 值]将从解析结果中提取合适的值，并将此值应用为字段值。

例如，当指定了[JSON 分析]的字段的条形码信息解析结果为"{\"国家\"：\"日本\"}"并且指定了[JSON 值]的另一个字段的名称为"国家"，将自动为此字段应用"日本"作为字段值。

多工作站操作的特点

多工作站操作（有一个存储服务器）在 PaperStream Capture Pro 中可用。


多工作站操作使您能够在不同计算机上独立执行扫描处理、质检处理和索引处理，从而实现高效的文本处理。有关多工作站操作的设置步骤的详情，请参阅[配置多工作站操作的设置（第83 页）](#)。

PaperStream Capture Pro 操作的基本步骤和示例如下：

1 首选项


根据您的具体环境，以下工作站操作可用：

- 单工作站操作的示例



扫描和索引
工作站

- 多工作站操作（带一个存储服务器）的示例




使用存储服务器管理文档个人设置和包括扫描图像的批处理任务。

可为各客户端计算机工作站指定[扫描&索引]、[扫描]、[质检]或[索引]。

请注意，工作站可能组合[扫描]、[质检]和[索引]。

2 定义

创建在批扫描模式中使用的文档个人设置。




3 操作

在对文档的扫描图像进行检查、编辑和索引之后，发布扫描图像。


在本节的任何处理期间都可以管理批任务。

操作事例将在以下显示。

示例 1



示例 2



评估 PaperStream Capture Pro

PaperStream Capture 使您能够体验并评估 PaperStream Capture Pro 的功能。

评估期设置为 30 天，最大批处理数为 200。


您仅可以在计算机上评估一次 PaperStream Capture Pro。

评估期将在以下情况中到期：

- 到达评估期最长天数时
- 到达最大批处理数时
- 单击[取消评估]时

评估 PaperStream Capture Pro 功能的步骤如下：

- 1 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



显示 [PaperStream Capture 管理工具] 窗口。

- 2 选择[激活]选项卡。
- 3 选择[许可证管理]中的[评估]。

显示 [欢迎使用本 PaperStream Capture Pro] 窗口。

- 4 单击[评估]按钮。

重启 PaperStream Capture 时，开始评估 PaperStream Capture Pro。
图标托盘上将显示评估期剩余天数和批处理数的通知消息。

注意

- 评估期到期后，如果使用 PaperStream Capture 编辑评估期间通过 PaperStream Capture Pro 特有功能创建的文档个人设置，PaperStream Capture Pro 特有功能将禁用。

激活 PaperStream Capture Pro

本节介绍了激活和停用 PaperStream Capture Pro 许可证的方法。

在在线环境中激活许可证

为允许访问互联网的（在线）环境中的计算机激活许可证的步骤如下：

1 打开计算机并作为具有计算机管理员权限的用户登录计算机。


2 启动 PaperStream Capture。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

提示

- 如果已下载并安装 PaperStream Capture Pro，首次启动 PaperStream Capture 时，将显示输入许可证代码的窗口。
前往步骤 6。

3 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



[PaperStream Capture 管理工具]窗口中的[常规]选项卡出现。

4 选择[激活]选项卡。

5 单击[激活]按钮。

显示输入许可证代码的窗口。

6 输入许可证代码。

请参阅电子邮件中收到的许可证代码。

7 单击[激活]按钮。

许可证激活。

图标托盘中显示激活完成的通知。

在离线环境中激活许可证

使用允许访问互联网的（在线）环境中的计算机，为不允许访问互联网的（离线）环境中的计算机激活许可证的步骤如下：


1 启动离线环境下计算机中的 PaperStream Capture。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7

选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
 - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
 - Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
 - Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- 如果已下载并安装 PaperStream Capture Pro，首次启动 PaperStream Capture 时，将显示输入许可证代码的窗口。
启动 PaperStream Capture，不要输入许可证代码。


2 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



显示 [PaperStream Capture 管理工具] 窗口。

- 3 选择 [激活] 选项卡。
- 4 单击 [许可证管理] 中的 [激活] 按钮。
将显示 [PaperStream Pro 许可证激活] 窗口。
- 5 在 [许可证代码] 中输入许可证代码，然后单击 [激活] 按钮。

显示以下窗口：



6 记录用字母 (a) 和 (b) 表示的内容。

7 在在线环境中的计算机上, 访问您在步骤 6 中记下的字母 (a) 所表示的网站。

注意

- 如果 Internet Explorer 中未显示网站, 请执行以下步骤:
 - 1 单击[工具]下的[兼容性视图设置]。
 - 2 如果[已添加到兼容性视图中的网站]中包含"fujitsu.com", 选择网站并单击[删除]按钮。
 - 3 清除[在兼容性视图中显示 Intranet 站点]复选框。

8 输入您在步骤 6 中记下的字母 (b) 所表示的内容。

9 单击[激活]按钮。

10 单击[下载 Activation.XML file]按钮。

- 11 将 ACTIVATION.XML 文件保存在所选目的地中。
- 12 将 ACTIVATION.XML 文件移动至离线环境下计算机中的所选文件夹。
- 13 在以下窗口中，单击[浏览 ACTIVATION.XML 以完成激活]按钮并选择 ACTIVATION.XML 文件。



许可证激活。

图标托盘中显示激活完成的通知。

在在线环境中停用许可证


为允许访问互联网的（在线）环境中的计算机停用许可证的步骤如下：

- 1 打开计算机并作为具有计算机管理员权限的用户登录计算机。
- 2 启动 PaperStream Capture Pro。
 - Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
 - Windows Server 2012

右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。

- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。

3 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



显示[PaperStream Capture Pro 管理工具]窗口。

4 选择[激活]选项卡。

5 单击[停用]。

许可证停用。

图标托盘中显示停用完成的通知。


在离线环境中停用许可证

使用允许访问互联网的（在线）环境中的计算机，为不允许访问互联网的（离线）环境中的计算机停用许可证的步骤如下：

1 启动离线环境下计算机中的 PaperStream Capture Pro。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单→ [所有程序] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[PaperStream Capture]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单→ [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。
- Windows 11
选择[开始]菜单→ [所有应用] → [PaperStream Capture] → [PaperStream Capture]。


2 从菜单中的 ，选择[管理工具]。



显示 [PaperStream Capture Pro 管理工具] 窗口。

- 3 选择[激活]选项卡。
- 4 单击[许可证管理]中的[停用]。

显示以下窗口：



- 5 记录用字母 (a) 和 (b) 表示的内容。
- 6 在在线环境中的计算机上,访问您在步骤 5 中记录的字母 (a) 所表示的网站。

注意

- 如果 Internet Explorer 中未显示网站,请执行以下步骤:
 - 1 单击[工具]下的[兼容性视图设置]。
 - 2 如果[已添加到兼容性视图中的网站]中包含"fujitsu.com",选择网站并单击[删除]按钮。
 - 3 清除[在兼容性视图中显示 Intranet 站点]复选框。

- 7 输入步骤 5 中记录的字母 (b) 表示的内容。
- 8 单击[停用]按钮。

9 在离线环境的计算机中，单击以下窗口中的[完成停用]按钮：

PaperStream Capture Pro无法自动停用

未能解析此远程名称： [REDACTED]

PaperStream Capture Pro无法自动停用因无法通过互联网访问富士通许可证服务器。
要在其他计算机上使用此许可证时必须先停用此计算机上的许可证。

1.在有互联网连接的网络浏览器里访问URL：

2.在网站上输入正确的信息：

产品ID: PaperStream Capture Pro
许可证代码: [REDACTED]
计算机ID: [REDACTED]
计算机名: [REDACTED]

3.按照网站上的说明并返回此计算机以完成停用。

如果问题无法解决，请联系富士通技术支持。（联系信息在管理工具的支持选项卡里。）

许可证停用。

图标托盘中显示停用完成的通知。

配置多工作站操作的设置

本节介绍了配置多工作站操作设置的步骤。

有关多工作站操作的详情，请参阅[多工作站操作的特点](#)（第 70 页）。

在多工作站操作中设置存储服务器

多工作站操作使您能够将任务分配到工作站。

使用存储服务器管理文档个人设置和包括扫描图像的批处理任务。

设置存储服务器的步骤如下：

1 激活 PaperStream Capture Pro 的许可证。

详情请参阅[在线环境中激活许可证](#)（第 74 页）或[在离线环境中激活许可证](#)（第 75 页）。

2 启动“管理工具”。

使用 PaperStream Capture 时，退出 PaperStream Capture，然后启动“管理工具”。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [管理工具]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[管理工具]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[管理工具]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [管理工具]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [管理工具]。

3 选择[工作站]选项卡。

4 选择[多工作站操作。作为存储服务器使用。]，该选项位于[存储服务器]中。

5 如果想要更改文档个人设置等配置文件的保存目的地，请更改[存储文件夹]中指定的路径。

注意

- 如果您更改了保存文档个人设置的文件夹，则无法使用保存在以前的文件夹中的现有文档个人设置。
如果您想继续使用文档个人设置，请在更改文件夹前导出操作环境，然后在更改文件夹后再导入操作环境。

6 单击[保存]按钮。

即保存多工作站操作中用作存储服务器的计算机的设置。

在多工作站操作中设置工作站

多工作站操作使您能够将任务分配到工作站。

分配的任务在各工作站中执行。

设置工作站的步骤如下：

1 激活 PaperStream Capture Pro 的许可证。

详情请参阅[在在线环境中激活许可证](#)（第 74 页）或[在离线环境中激活许可证](#)（第 75 页）。

2 启动“管理工具”。

使用 PaperStream Capture 时，退出 PaperStream Capture，然后启动“管理工具”。

- Windows Server 2008 R2/Windows 7
选择[开始]菜单 → [所有程序] → [PaperStream Capture] → [管理工具]。
- Windows Server 2012
右击开始屏幕后选择应用栏上的[所有应用] → [PaperStream Capture]下的[管理工具]。
- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
选择开始屏幕左下角的[↓] → [PaperStream Capture]下的[管理工具]。
要显示[↓]，移动鼠标光标。
- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
选择[开始]菜单 → [PaperStream Capture] → [管理工具]。
- Windows 11
选择[开始]菜单 → [所有应用] → [PaperStream Capture] → [管理工具]。

3 选择[工作站]选项卡。

4 在[进程设置]中单击要分配的处理。

5 按需勾选[自动显示下一个批处理]复选框。

如果勾选此复选框，在一个批处理执行分配的处理之后，将自动显示下一批处理。

6 选择[多工作站操作。以下存储服务器地址。]，该选项位于[存储服务器]中。

7 若要检查与存储服务器的连接，单击[测试]按钮。

在存储服务器上计算机的设置中，如果[工作站]选项卡中[存储防火墙]的右侧显示[关闭]按钮，则可以查看连接。

8 在[服务器地址]中输入存储服务器的地址。

9 单击[保存]按钮。

即保存多工作站操作中用作工作站的计算机的设置。


故障排除

本节介绍了查看版本以及在[批处理管理器]窗口中清除错误的方法。

查看版本信息

查看 PaperStream Capture 版本的步骤如下：

- 1 从菜单中的 ，选择[关于]。



显示与版本有关的窗口。


窗口顶部显示 "PaperStream Capture x.x.x.x" 或 "PaperStream Capture Pro x.x.x.x"。x.x.x.x 表示所用 PaperStream Capture 或 PaperStream Capture pro 的版本号。



对在发布（输出）过程中显示的警告采取正确措施

对于在输出过程中显示警告的批处理，将其恢复和再输出的步骤如下：



提示


请注意批处理任务错误还会通过以下图标之一指示并显示在[批处理管理器]按钮的左上角：

- ：当在发布处理期间有需要检查解决方案的批处理任务时将显示此图标。

-  : 发生错误时显示。
-  : 批任务已经临时保存或者中止时显示。

1 请单击以下其中一个通知：


- 窗口右下角显示的 
- 在[批处理管理器]按钮左上角显示的 
- 任务栏通知
 - Windows 8.1 或更早版本
从任务栏上的 PaperStream Capture Pro 图标处弹出的通知
 - Windows 10 或更新版本
通知横幅会从任务栏右侧的操作中心图标中显示。如果通知横幅未按照操作中心的设定显示，请点击操作中心的图标以确认有关通知的详细信息。




出现消息窗口。

2 查看消息后选择一项操作。



如选择后无需进行附加操作，将不会显示消息并会输出批处理。

如果由于所选操作导致输出失败，批处理状态会变为错误，且[批处理管理器]按钮左上方会显示 。



3 单击菜单中的[批处理管理器]按钮。

即显示[批处理管理器]窗口。

对于输出失败的批处理，在[状态]中显示[失败]。选择一个批处理并将鼠标指针放到[备注]字段上时，显示 。若要查看错误的详细信息，单击 。

4 检查并修正错误。

5 双击要重新发布的批处理名称。

检查和编辑图像窗口中显示要重新发布的批处理。

6 单击[完成批处理]按钮。

批处理重新发布，并且[批处理管理器]窗口中[状况]下显示[已发布]。

提示

- 仅限具有管理员权限的用户方可删除批任务。
但是，[状态]显示为[中止]或[状态]显示为[正在进行]的批任务（即使批任务中存在错误）无法删除。

信息查询

- 信息查询

请参阅以下网页中的联系列表：

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>

- ABBYY FineReader for ScanSnap™

- Windows Server 2008 R2/Windows 7

选择[开始]菜单→[所有程序]→[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)]→[用户指南]→[技术支持]。

- Windows Server 2012

右击开始屏幕，选择应用栏上的[所有应用]，然后选择[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)]下的[用户指南]→[技术支持]。

- Windows Server 2012 R2/Windows 8.1

单击开始屏幕左下方的[↓]，然后选择[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)]下的[用户指南]→[技术支持]。

要显示[↓]，移动鼠标光标。

- Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022

选择[开始]菜单→[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)]→[用户指南]→[技术支持]。

- Windows 11

选择[开始]菜单→[所有应用]→[ABBYY FineReader for ScanSnap (TM)]→[用户指南]→[技术支持]。

- fi Series 图像扫描仪

有关扫描仪的其他咨询，请访问以下网页：

<https://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/fi/>

如果无法在上述网页找到问题的解决方案，请参阅以下网页上的富士通办公室的联系信息：

<https://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/index.html>

术语

- 使用前

元数据

这是一组说明图像信息的数据。

在本手册中，它指的是所有指定字段和识别区域的字段值。

索引

指的是用于识别图像的图像或数据索引。

在本手册中，它指的是元数据嵌入图像的状态或在图像中嵌入元数据的操作。

多工作站

这是一种使用存储服务器的操作。

它通过存储服务器和客户端计算机工作站运作。

在存储服务器上管理数据并在各计算机工作站上执行作业。

批扫描模式

这是常规作业建议使用的扫描方式。

您可以事先将文件格式、保存目的地和扫描设置等设置注册为文档个人设置，然后通过文档个人设置执行扫描。

简易扫描模式

这是非常规作业建议使用的扫描方式。

每次执行扫描时，您可以根据需要更改文件格式、保存目的地和扫描设置等设置。

文档个人设置

这是一组注册有与通过 PaperStream Capture 扫描和输出相关的设置的数据。

当扫描方式为批扫描模式时，使用此项。

切换模式

用于将扫描方式切换为“简易扫描模式”或“批扫描模式”。

Zonal OCR

这是对指定区域执行 OCR（光学字符辨识）以提取文本的功能。

索引信息文件

这是一个输出包含用于识别图像的输出图像或数据的索引的文件。

PaperStream IP (TWAIN)

这是图像扫描仪系列的扫描仪驱动程序。

其符合 TWAIN 标准。

PaperStream IP (ISIS)

这是图像扫描仪系列的扫描仪驱动程序。

其符合 ISIS 标准。

● 安装

激活

认证许可证并解除功能限制。

单工作站

这是一种不使用存储服务器的操作。
在一台计算机上管理数据并执行作业。

存储服务器

用于管理文档个人设置和包含扫描图像的批任务。

工作站

指的是单工作站操作中的计算机和多工作站操作中的客户端计算机。
对于各工作站，从以下处理中选择一个或多个处理：

- 扫描&索引
 - 扫描(*)
- QC(*)
- 索引(*)

*这些处理可以合并至一个工作站。

● 基本扫描操作

PaperStream IP Import

此驱动程序使您能够修正和导入 BMP、JPG、TIF、JPEG、TIFF 或 PDF 文件，而无需使用扫描仪。
其符合 TWAIN 标准。
若要使用，请获取 PaperStream Capture Pro 和 PaperStream IP Import 的许可证并激活。

批处理

指的是一组执行文档个人设置中配置的一系列处理的任务。

● 有用功能

PaperStream ClickScan

使用图像扫描仪系列的扫描仪并仅以基本设置扫描文档的应用程序。
您可以在安装了 PaperStream Capture 的情况下使用此应用程序。

字段

指的是用于输入元数据相关信息的区域。

字段规则

指的是为字段值指定的规则。

插入码

让扫描仪识别文档或批处理分割点的特殊代码。
打印以使用。

- **导出/导入操作环境**

扫描仪驱动程序个人设置

这是一组注册有 PaperStream IP 驱动程序中扫描设置的数据。

- **PaperStream Capture Pro 的功能**

字段值

指的是用于元数据相关信息的值。

- **激活 PaperStream Capture Pro**

停用

指的是撤销许可证认证。

视用于安装 PaperStream Capture Pro 的媒介而定，PaperStream Capture Pro 在其许可证激活后的运作方式有所不同，具体如下：

- 从网站下载并安装时
PaperStream Capture Pro 在其许可证再次激活前无法启动。
- 通过扫描仪附带的 Setup DVD-ROM 安装时
无法使用 PaperStream Capture Pro 特有的功能。